



DELL服务器安装ubuntu-16.06-server

清空磁盘（此步骤可以不做）


1. 启动界面按下ctrl+R,进入磁盘管理界面。



2. 将现有磁盘清空,逻辑分区删除后如下图。




3. 新建磁盘分区，选择如下图"Create New VD"。




4. 完成配置后，重启。

安装系统


1. Dell服务器选择F11，进入Boot Manager管理界面



2. 选择"One-shot BIOS Boot Menu"




3. 选择系统启动盘，这里是第四个




4. 服务器会自动重启，进入安装界面，选择系统语言-English




5. 选择操作-Install Ubuntu Server




6. 选择安装过程和系统的默认语言-English




7. 选择根据您所在的大洲和国家的位置。此位置也将由时区系统变量使用。




8. 是否扫描和配置键盘，选择否-No




9. 配置键盘选择English (US)




10. 选择需要配置的网卡,这里选择配置网卡eno1




11. 填写主机名字, 填写默认的Ubuntu, -Continue




12. 设置用户全名，这里设置为compute1， -Continue




13. 设置登陆账号，这里设置为compute， -Continue




14. 设置登录密码(空格选择“Show Password in Clear”可以显示密码)-Continue




15. 重复上一步设置的登录密码-Continue




16. 是否使用安全性弱的密码-Yes




17. 是否加密home文件夹, 选择否-No




18. 时区是否正确，这里是时区选择的是上海，所以正确，选择Yes；




19. 选择yes




20. 择分区方式(分区向导-使用整个磁盘)-“Guided - use entire disk and set up LVM”




21. 选择要分区的磁盘(这里只有一块)




22. 是否删除已经存在的磁盘数据 yes




23. 是否将变更写入磁盘, 选择是-Yes




24. 选择需要分配的磁盘，这里选择全部，




25. 磁盘分区选择NO,这里要把boot分区给删了




26. 选择/boot回车-delete the partition







29. 填写http代理, 直接continue



30. 选择升级方式, No automatic updates




31. 选择要安装的软件，多加一个OpenSSH Server




32. 是否安装GRUB引导程序，选择是-Yes



33. 选择需要安装的磁盘



34. 完成安装



参考:<https://www.cnblogs.com/xiaobaijin/p/10449140.html>