

| 手順名                 |
|---------------------|
| HA構成(Ansible Tower) |

- ※ Ansible Towerを使用する場合は、実行するplaybookをAnsible Valutで暗号化するため、Ansibleサーバが必要になります。  
Ansibleサーバの構築については「HA構成(Ansible)」のシートを参照してください。
- ※ また、(ITAインストール先ディレクトリ名)、(外部ストレージサーバのIPアドレス)などの文字はインストールする環境に合わせて適宜読み替えてください。

| No.                 | 目的                              | 目的 |        |        |         |         |         |           | 設定                                                                                                                                                                                                                                  | 備考 |  |                                       |  |
|---------------------|---------------------------------|----|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|---------------------------------------|--|
|                     |                                 | 共通 | 構築資材管理 | メニュー作成 | ホストグループ | Ansible | Cobbler | Terraform |                                                                                                                                                                                                                                     |    |  |                                       |  |
| 共有ディレクトリ設定          |                                 |    |        |        |         |         |         |           |                                                                                                                                                                                                                                     |    |  |                                       |  |
| 1                   | data_relay_storageディレクトリ作成      |    |        |        |         | ●       |         |           | mkdir / (任意の共有用ディレクトリ) / data_relay_storage                                                                                                                                                                                         |    |  |                                       |  |
| 2                   | 共有ディレクトリを設定する                   |    |        |        |         | ●       |         |           | 以下の様に外部ストレージの共有ディレクトリとの共有設定を行ってください。                                                                                                                                                                                                |    |  |                                       |  |
|                     |                                 |    |        |        |         |         |         |           | Ansible Towerサーバの共有ディレクトリ                                                                                                                                                                                                           |    |  | 外部ストレージの共有ディレクトリ                      |  |
|                     |                                 |    |        |        |         |         |         |           | / (任意の共有用ディレクトリ) / data_relay_storage                                                                                                                                                                                               |    |  | / (任意の共有用ディレクトリ) / data_relay_storage |  |
|                     |                                 |    |        |        |         |         |         |           |                                                                                                                                                                                                                                     |    |  |                                       |  |
| Ansible Towerインストール |                                 |    |        |        |         |         |         |           |                                                                                                                                                                                                                                     |    |  |                                       |  |
| 3                   | Ansible Towerをインストールする          |    |        |        |         | ●       |         |           | Ansible TowerのインストールについてはAnsible Towerの製品マニュアルを参照してください。                                                                                                                                                                            |    |  |                                       |  |
| 4                   | Ansible Tower側でITAとの連携に必要な設定を行う |    |        |        |         | ●       |         |           | Ansible Tower側で行う設定については以下のドキュメントを参照してください。<br>https://exastro-suite.github.io/it-automation-docs/asset/Documents_ja/Exastro-ITA_システム構成／環境構築ガイド_Ansible-driver編.pdf<br>・Ansible-driver システム構成／環境構築ガイド Ansible-driver編（8ページ、10ページ以降） |    |  |                                       |  |