


Keyman (toutes les versions) avec AZERTY Clavier

Maj — A ϵ — touche Cam + A (!A)
 Min — a ϵ — touche Cam + a (!a)
 — a ϵ — touche Spcl + a (:a)



Graphème	Tape
ɑ	:a
ε	!a
Ɛ	!A
ɓ	!b
Ɓ	!B
ɖ	!d
Ɗ	!D
ɛ	!e
Ǝ	!E
æ	!f
Æ	!F
’	!g
’	:g
ɡ	!G
α	!h
Ɔ	!H
ɪ	!i
Ƙ	!I
ɲ	!n
Ɲ	!N
ɔ	!o
Ɔ	!O
ø	!p
Ø	!P
œ	!t
Ǝ	!T
u	!u
Ƙ	!U
Ẃ	!w
Ƴ	!y
Ƴ	!Y

Avant de taper les caractères, sélectionnez une polices Unicode telle que SIL Doulos ou SIL Charis. Avec Word, vous pouvez même changer le jeu de caractères l'implicite.

Ensuite, il faut activer le clavier. Cliquez sur le symbole 'Keyman' et puis choisissez le clavier 'Cameroun Unicode'. Vous pouvez également appuyer sur (Ctrl-Maj-C).



Avec le clavier 'Cameroun Unicode', la touche «Alt Gr» et ses symboles restent toujours disponibles. Voyez les carrés foncés ci-dessus. Pour accéder les caractères originaux du clavier comme 'ç', il faut taper la touche deux fois.

Tapez toujours les accents avant les voyelles. S'il y a une cédille ou un tilde, tapez-le d'abord et puis l'accent. Voilà, dans la table ci-dessous, les touches et les combinaisons qui conviennent pour tous les caractères modificateurs.

Signe Diacritique	Forme	Tape
bas	`	ù
haut	ˆ	%
descendant	˘	˘
montant	˙	..
nasal	˜	Ç
tilde	~	à
moyen	ˉ	§
tréma	¨	é
moyen vert.	˘	è
haut-moyen	ˆ	!²
bas-moyen	˘	£
moyen-haut	ˆ	!£
moyen-bas	˘	²
tilde dessous	˜	!à
point dessous	.	!.