

Clavier Camerounais

Keyman (toutes les versions) avec AZERTY Clavier

Maj — A É — touche Cam + A (!A)
Min — a é — touche Cam + a (!a)
Min — a é — touche Spcl + a (:a)



Graphème	Tape	Code
ɑ	:a	0154
ε	!a	0225
Ɛ	!A	0193
ɓ	!b	0228
Ɓ	!B	0196
ɗ	!d	0235
Ɗ	!D	0203
ə	!e	0233
Ə	!E	0201
æ	!f	0230
Æ	!F	0198
ʼ	!g	039
ʻ	:g	0220
ɡ	!G	0138
α	!h	0229
ɑ	!H	0197
ɪ		0239
ɨ	!i	0237
ɩ		0207
ɪ	!I	0205
ɲ	!n	0241
ɳ	!N	0209
ɔ	!o	0243
ɔ	!O	0211
ø	!p	0248
Ø	!P	0216
œ	!t	0156
Ɔ	!T	0140
u	!u	0250
U	!U	0218
Ẁ	!w	0252
ẁ	!y	0255
Ț	!Y	0159

Avant de taper les caractères, sélectionnez une des trois polices suivantes : Cam Cam SILDoulosL, Cam Cam SILSophiaL, Cam2 Cam2 SILManuscriptL. Avec Word, vous pouvez même changer le jeu de caractères l'implicite.

Ensuite, il faut activer le clavier. Cliquez sur le symbole 'Keyman' et puis choisissez le clavier 'Cameroun'. Vous pouvez également appuyer sur «Ctrl-Maj-C».



Avec le clavier 'Cameroun', la touche «Alt Gr» et ses symboles restent toujours disponibles. Voyez les carrés foncés ci-dessus.

Tapez toujours les accents avant les voyelles. S'il y a une cédille ou un tilde, tapez-le d'abord et puis l'accent. Normalement, il n'est pas nécessaire de chercher dans ces tables pour les numéros 'ANSI' mais si vous ne pouvez pas trouver un caractère ou accent spécial, cherchez-le dans la table ci-dessous.

Signe Diacritique	Form e	Tape	sur min.	sur maj.	sur i min.	sur l maj.	sur m min.	sur M maj.	sous y min.
bas	`	ù	0232	0200	0236	0204	0242	0210	
haut	˘	%	0224	0192	0249	0217	0244	0212	
descendant	˘	^	0234	0202	0238	0206			
montant	˘	..	0226	0194	0251	0219			
nasal		&	0227	0195	0245	0213			
tilde	˘	à	0231	0199	0161	0167			
moyen	-	§	0246	0214	0240	0208	0184		
tréma	¨	é	0253	0221	0254	0222			
moyen vert.	˘	è	0136	0135					
haut-moyen	˘	!²	0162						
bas-moyen	˘	↑²	0163						
moyen-haut	˘	!↑²	0168						
moyen-bas	˘	²	0165						
tilde dessous	˘	!à	0178	0179	0130	0131			0185
poi. dessous	˘	!.	0137						