

接口	说明	样例
http://120.79.139.163/bank/account/get/info/{uid}	根据用户ID获取用户信息	120.79.139.163/bank/account/get/info/1
http://120.79.139.163/bank/account/register	注册账号，注册成功后会返回随机生成的账号	<pre> { "username": "ly123", "password": "123", "email": "598455320@qq.com", "addr": "兰12-501", "telephone": "1831231231", "identityNumber": "350426200203283015" } </pre>
http://120.79.139.163/bank/account/register	登录账号，登录成功后返回该用户所有信息	<pre> { "username": "6355636397", "password": "123" } </pre>
http://120.79.139.163/bank/card/add	添加银行卡	<pre> { "uid": "1", "balance": 100 } </pre>
http://120.79.139.163/bank/card/get/{uid}	通过传入用户ID获取该用户所有银行卡信息	http://120.79.139.163/bank/card/get/1
http://120.79.139.163/bank/card/del/{uid}	通过传入银行卡ID删除该银行卡	http://120.79.139.163/bank/card/del/8
http://120.79.139.163/bank/order/add	添加交易记录	<pre> { "cid": "1", "uid": "1", "type": "1", "amount": 100 } </pre>
http://120.79.139.163/bank/card/get/{cid}	通过传入银行卡ID获取该银行卡对应的所有交易数据信息	http://120.79.139.163/bank/order/get/1
http://120.79.139.163/bank/order/transfer	银行卡之间的转账。srcCid是转账发起方的银行卡号，distCid是接收方的银行卡号，uid对应的是转账发起方的UID，amount是转账金额	<pre> { "srcCid": "6", "distCid": "1", "uid": "1", "amount": 100 } </pre> <pre> { "code": 200, "msg": "转账成功", "data": null } </pre> <pre> { "srcCid": "1", "distCid": "1", "uid": "1", "amount": 100 } </pre> <pre> { "code": 500, "msg": "转账失败，余额不足！", "data": null } </pre>
<form action=" http://120.79.139.163/bank/file/avatar " method="post" enctype="multipart/form-data">	上传头像，并且返回UUID，可以在公网/bank/avatar下访问该头像 5bc49f28-6a27-4883-b27c-48a803b65c74.png (2560×1600)，头像大小不得超过1M，且不能为空	

接口	说明	样例
http://120.79.139.163/bank/file/avatar/get/{uid}	根据用户ID获取 UUID	http://120.79.139.163/bank/file/avatar/get/1