



# Zentyal szerver

---

DOKUMENTÁCIÓ


## Tartalom

Tartomány kezelő telepítése és beállítása.....	2
Interfész beállítások.....	5
Felhasználók, csoportok kezelése.....	6
Home mappa.....	9
Létrehozás.....	9
Kvotázás.....	9
Közös mappa.....	10
Létrehozás.....	10
Beállítás.....	10
Kliens .....	11
Tartományba léptetés.....	11
Beállítások ellenőrzése.....	12


1. ábra Packge selection.....	2
2. ábra Interfész beállítások.....	3
3. ábra Module státuszok.....	3
4. ábra Tartomány kezelő beállítása.....	4
5. ábra eth0 beállításai.....	5
6. ábra eth1 beállításai.....	5
7. ábra DHCP beállítások.....	6
8. ábra Felhasználók és csoportok kezelése.....	6
9. ábra Felhasználó hozzáadása.....	7
10. ábra Felhasználó lista.....	7
11. ábra Csoport hozzáadása.....	7
12. ábra Csoport lista.....	8
13. ábra Felhasználó felvétele a csoportba.....	8
14. ábra Kvóta beállítása.....	9
15. ábra Megosztott mappa hozzáadása.....	10
16. ábra Megosztott mappa beállítása.....	10
17. ábra Közös mappa elérésének szabályozása.....	11
18. ábra Kliens tartományba léptetése.....	11
19. ábra Home és Közös mappa felcsatolva.....	11
20. ábra Kliens home mappa méret változtatás.....	12
21. ábra Home mappa méret változtatás.....	12

## Tartomány kezelő telepítése és beállítása

A GUI verzió feltelepítése után van lehetőségünk kiválasztani milyen csomagokat szeretnénk feltelepíteni a Zentyal szerverre, illetve a kezdeti beállításokat kezelni.




1. ábra Package selection



✓ Package Selection
✓ Installation
**Initial Configurati...**
Save Changes


## Initial configuration wizard

### Network interfaces



#### Configure network for external interfaces

Now you can set IP addresses and networks for each interface


eth0


**Method**  

DHCP



SKIP
NEXT

2. ábra Interfész beállítások











A tartomány kezelő csomag feltelepítése után a Module fül alatt lehet bekapcsolni vagy kikapcsolni a szolgáltatást.


Development Edition 8.0

Search...



SAVE CHANGES


### Module Status Configuration

Module	Depends	Status
 Network		<input checked="" type="checkbox"/>
 Firewall	Network	<input checked="" type="checkbox"/>
 DHCP	Network	<input checked="" type="checkbox"/>
 DNS	Network	<input checked="" type="checkbox"/>
 FTP	Network, Firewall	<input checked="" type="checkbox"/>
 Logs		<input checked="" type="checkbox"/>
 NTP		<input checked="" type="checkbox"/>
 VPN	Network, Firewall	<input checked="" type="checkbox"/>
 Domain Controller and File Sharing	Network, DNS, NTP	<input checked="" type="checkbox"/>
 Web Server		<input checked="" type="checkbox"/>

3. ábra Module státuszok

## Initial configuration wizard

### Users and Groups




**Select the type of the server**  
☒ Standalone server  
☐ Additional domain controller


**Select the domain name of the server**  
**Host domain name**  
This will be used as the Kerberos authentication realm for your users.


4. ábra Tartomány kezelő beállítása


A Domain fül alatt lehet később beállítani a Zentyal tartomány kezelését, illetve a felcsatolható Home mappa jelét


**zentyal** Development Edition 8.0


 System


 Network


 Logs


 Software Management

 Users and Computers

 **Domain**

 File Sharing

 DNS

 DHCP

**Server Role**  

Domain controller

  
**Realm**  
zentyal-domain.lan  
  
**NetBIOS domain name**  

zentyal-domain

  
**NetBIOS computer name**  
zentyal  
  
**Server description**  

Zentyal-DC


  
☐ Enable roaming profiles  
  
**Drive letter**  

H: 

▼


## Interfész beállítások

A Network menü alatt lehet elérni a hálózattal kapcsolatos beállításokat, mint pl.: Interfészek, Átjáró, DNS, Útvonalak




The screenshot shows the Zentyal Development Edition 8.0 interface. The left sidebar contains a menu with items: Dashboard, Module Status, System, Network, Interfaces (highlighted), Gateways, DNS, Objects, Services, Static Routes, Tools, and Logs. The main content area is titled 'Network Interfaces'. At the top, there are tabs for 'eth0' (selected) and 'eth1'. Below the tabs, the 'Name' field is set to 'eth0'. The 'Method' is set to 'DHCP'. The 'External (WAN)' checkbox is checked, with a note: 'Check this if you are using Zentyal as a gateway and this interface is connected to your Internet router.' A 'CHANGE' button is at the bottom.

5. ábra eth0 beállításai



The screenshot shows the Zentyal Development Edition 8.0 interface. The left sidebar is the same as in the previous image. The main content area is titled 'Network Interfaces'. At the top, there are tabs for 'eth0' and 'eth1' (selected). Below the tabs, the 'Name' field is set to 'eth1'. The 'Method' is set to 'Static'. The 'External (WAN)' checkbox is unchecked, with a note: 'Check this if you are using Zentyal as a gateway and this interface is connected to your Internet router.' Below this, the 'IP address' field is set to '192.168.100.1' and the 'Netmask' is set to '255.255.255.0'. A 'CHANGE' button is at the bottom.


6. ábra eth1 beállításai



7. ábra DHCP beállítások


## Felhasználók, csoportok kezelése

A felhasználók és csoportok kezelését a Users and Computers menüpont alatt lehet elérni.



8. ábra Felhasználók és csoportok kezelése

A zöld pluszra kattintva tudunk hozzáadni OU-kat, felhasználókat vagy csoportokat, attól függően, hogy mi van kijelölve.



The screenshot shows the 'Add new' dialog box with the 'User' option selected. The form fields are as follows:

- User name:** tesz user
- First name:** Teszt
- Last name:** User
- Description:** (Optional)
- Password:** (masked with dots)
- Retype password:** (masked with dots)
- Group:** (dropdown menu)
- ADD** button

9. ábra Felhasználó hozzáadása




	bozoki.d.alexander	Bozoki	Dariusz		
<input type="checkbox"/>	bozoki.d.alexander	Bozoki	Dariusz		
<input type="checkbox"/>	Guest				
<input type="checkbox"/>	teszt user	Teszt	User		

Page 1

10. ábra Felhasználó lista

Felhasználók 2 féle képpen tudunk csoportokhoz rendelni

- Felhasználó név felvévése a csoportnál
- Csoport hozzáadása a felhasználóhoz a felhasználónál




The screenshot shows the 'Add new' dialog box with the 'Group' option selected. The form fields are as follows:


- Type:**
  - ☒ Security Group
  - ☐ Distribution Group
- Group name:** Teszt csoport
- Description:** (Optional value)
- E-mail:** (Optional value)
- ADD** button

11. ábra Csoport hozzáadása





12. ábra Csoport lista



13. ábra Felhasználó felvévése a csoportba

## Home mappa

### Létrehozás




The screenshot shows the 'Domain' configuration page in Zentyal. On the left is a sidebar with icons for Domain, File Sharing, DNS, DHCP, Firewall, and Certification. The main area is titled 'Server description' and contains a text field with 'Zentyal-DC'. Below it is a checked checkbox for 'Enable roaming profiles'. Further down is a 'Drive letter' dropdown menu set to 'H:' with a 'CHANGE' button below it.


### Kvotázás

A felhasználók mappájának kvóta beállítását 2 helyen lehet végrehajtani.

- Specifikus felhasználóknak a Users and Computers > Manage menüpontban egy felhasználó beállításait módosítva lehet beállítani.
- Alapból létrehozott felhasználók mappájának méretét a Users and Computers > User template menüpontban lehet.



The screenshot shows the 'User Template' configuration page. The top header is green with the Zentyal logo and 'Development Edition 8.0'. A search bar is on the right. The left sidebar has icons for Dashboard, Module Status, System, Network, Logs, and Software. The main area is titled 'User Template' and contains 'Default account settings'. Under 'Default user quota', there is a dropdown set to 'Limited to' and a text field with '250' followed by 'Mb'. A 'CHANGE' button is at the bottom.




The screenshot shows the 'Users and Computers' configuration page. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The main area is titled 'Users and Computers'. On the left, there is a tree view showing the domain structure: zentyal-domain.lan > Computers > WINCLIENT, Groups > Teszt csoport, Managed Service Accounts > Users (selected), Domain Admins, Schema Admins, and Domain Controllers > ZENTYAL. On the right, the configuration for 'User bozoki.d.alexander' is shown. Fields include: First name (Bozóki), Last name (Dáriusz), Display name (Optional, Bozóki Dáriusz), Description (Optional), E-Mail (Optional), and User quota (MB) set to 'Limited to' 500 Mb. On the far right, 'User groups' are listed: Domain Admins and Teszt csoport, both with a minus sign to remove them.

14. ábra Kvóta beállítása

## Közös mappa


Megosztott mappákat a File Sharing menüpontban lehet felvenni.

### Létrehozás




15. ábra Megosztott mappa hozzáadása

### Beállítás




16. ábra Megosztott mappa beállítása




17. ábra Közös mappa elérésének szabályozása

## Kliens

### Tartományba léptetés




18. ábra Kliens tartományba léptetése




19. ábra Home és Közös mappa felcsatolva

## Beállítások ellenőrzése



20. ábra Kliens home mappa méret változtatás



21. ábra Home mappa méret változtatás