

WINDOWS SERVER 2016 INSTALLATION ET CONFIGURATION DE BASE

Windows Server 2016 fait partie de la famille des systèmes d'exploitation serveurs X64, dédié aux entreprises.

Windows Server 2016 permet la configuration des Rôles et fonctionnalités sont similaire à Windows server 2012, mais dispose d'améliorations supplémentaires.

1) Configuration requise pour Windows server 2016 :

- Mémoire : 4 Go.
- Stockage système : minimum 32 Go.

2) Installation de Windows Server 2016 Standard :

=> Bootez sur le DVD de Windows Server 2016

=> Installation de Windows : Faire le choix de la langue d'installation, puis cliquez sur **Suivant**.




=> Installation de Windows : Cliquez sur **Installer Maintenant**.



=> Activer Windows : Entrez la clé de licence, puis cliquez sur **Suivant**, ou **je n'ai pas la clé du produit (Product key)**, ce deuxième choix vous donne plus d'option pour la prochaine étape.

La clé de produit (Product Key) ressemble à ceci : XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Si vous réinstallez Windows, sélectionnez Je ne possède pas de clé de produit. Votre copie de Windows sera activée automatiquement ultérieurement.



=> Sélectionner le système d'exploitation à installer : Ici on choisit **Windows server 2016 Standard (Expérience utilisateur)**, puis cliquez sur **Suivant**.

Sélectionner le système d'exploitation à installer

Système d'exploitation	Architecture	Date de modi...
Windows Server 2016 Standard	x64	12/09/2016
Windows Server 2016 Standard (Expérience utilisateur)	x64	12/09/2016
Windows Server 2016 Datacenter	x64	12/09/2016
Windows Server 2016 Datacenter (Expérience utilisateur)	x64	12/09/2016

Description :
Cette option est utile lorsqu'une interface graphique utilisateur est nécessaire, par exemple, afin d'offrir une compatibilité descendante pour une application non exécutable sur une installation Server Core. Tous les rôles et fonctionnalités serveur sont pris en charge. Pour plus d'informations, voir « Options d'installation de Windows Server ».

=> Avis et condition de contrat de licence applicables : Vous sélectionnez **j'accepte les termes du contrat de licence**, puis cliquez sur **Suivant**.

=> Quel type d'installation voulez-vous effectuer ? : Sélectionnez **Personnalisé : installer uniquement Windows (avancé)**.

=> Où souhaitez-vous installer Windows ? : C'est ici que l'on va créer les partitions. Nous vous conseillons de faire 3 partitions ou 3 disques durs.





Conseil :


DD 1 : Système Windows, petite partition, minimum 32 Go et plus si 16 de mémoire.


DD 2 : Data, la partition qui servira pour les données de travail de Windows Server.


DD 3 : Save, pour la sauvegarde de sécurité, optionnel si d'autre solution de sécurité.


Créer vos partitions et cliquez sur **suivant**, pour commencer l'installation.


	Nom	Taille totale	Espace libre	Type
	Lecteur 0 Partition 1: Réserve au système	500.0 Mo	486.0 Mo	Système
	Lecteur 0 Partition 2	49.5 Go	49.5 Go	Principal
	Lecteur 1 Partition 1	118.0 Go	118.0 Go	Principal
	Lecteur 2 Partition 1	140.0 Go	140.0 Go	Principal


 Actualiser

 Supprimer

 Formater

 Nouveau

 Charger un pilote

 Étendre

La machine va redémarrer une fois au moins, pendant son installation.

=> Paramètre de personnalisation : Mise en place du mot de passe pour le compte Administrateur. Après avoir mis le mot de passe, cliquez sur **Terminer**.

Paramètres de personnalisation

Tapez un mot de passe pour le compte Administrateur intégré que vous connecter automatiquement à cet ordinateur.

Nom d'utilisateur

Administrateur

Mot de passe

••••••••

Entrez de nouveau le mot de passe

•••••••• 

=> Déverrouillage : appuyez sur **Ctrl + Alt + Suppr.**

=> Entrez votre mot de passe Administrateur, vous démarrez sur Windows.

Résultat attendu :

Gestionnaire de serveur • Tableau de bord

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

1 Configurer ce serveur local

- 2 Ajouter des rôles et des fonctionnalités
- 3 Ajouter d'autres serveurs à gérer
- 4 Créer un groupe de serveurs
- 5 Connecter ce serveur aux services cloud

DÉMARRAGE RAPIDE

NOUVEAUTÉS

EN SAVOIR PLUS

Masquer

Rôles et groupes de serveurs

Rôles : 1 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1

Rôle	Nombre
Services de fichiers et de stockage	1
Facilité de gestion	
Événements	
Performances	
Résultats BPA	

Serveur	Nombre
Serveur local	1
Facilité de gestion	
Événements	
Services	2
Performances	
Résultats BPA	

22:37 26/11/2016