


راهنمای Remote Manager

در قفل ARM امکان جدیدی برای مشتریان فراهم گردیده است که بتوانند از راه دور به کمک نرم افزار های Remote مثل AnyDesk یا Ammy و... اطلاعات قفلی که روی سیستم مشتری است را به صورت امن ، تغییر دهند.

شیوه ی کار بدین صورت است :

گام ۱ . به سیستم مشتری کانکت شوید و اطمینان حاصل کنید که مشتری قفل آرم را به صورت صحیح به پورت USB سیستم وصل کرده است!

گام ۲ . برنامه ی RMClient.exe را روی سیستم مشتری اجرا کنید ، DataType مورد نظر خود را انتخاب کرده (DataPartition,Description,Product Name,...) سپس دکمه ی GetRandom را بزنید بعد از زدن این دکمه در قسمت Lock Key یک رشته و در قسمت LockData یک عدد را مشاهده خواهید کرد.



گام ۳ . نرم افزار RMDeveloper.exe را روی سیستم خود اجرا کرده و مقادیر LockKey و LockData را که از سیستم مشتری کپی کرده اید روی سیستم خود جلوی عبارات مربوطه قرار دهید!

Remote Lock Manager

Remote Lock Manager (For Developer User)

Data Type:

Data To Write:

Your SpecialID:

Your Password:

Lock Key:

Lock Data:

Create Data

Final Key:

گام ۴. روی سیستم خود جلوی قسمت های Special ID و Password، مقادیر مربوطه را ست کنید. (, specialID Password ست شده روی قفل مشتری!)

گام ۵. نوع داده ای که میخواهید روی قفل مشتری تغییر کنید را انتخاب کنید.

گام ۶. مقداری که میخواهید روی قفل مشتری ست کنید را در قسمت DataToWrite بنویسید .

گام ۷. در نهایت با زدن دکمه ی CreateData یک رشته ی کد شده ی تقریباً ۴۰۰ کاراکتری تولید میشود، این رشته را روی سیستم مشتری در نرم افزار RMClient.exe در قسمت مربوطه قرار دهید و با زدن دکمه ی SendData دیتای مورد نظر شما در قفل ذخیره میگردد.