





Prima di tutto, effettuiamo l'accesso al Windows Server 2022 come amministratore:





Apriamo il menù nella dashboard del server manager e andiamo su "Active Directory Users and Computers":




Creiamo le cartelle "Amministrazione" e "Utenti". All'interno della prima cartella, creiamo il gruppo "Amministratori" e all'interno della seconda, creiamo il gruppo "UtentiStandard". Successivamente, aggiungiamo l'utente "Amministratore di Sistema" al primo gruppo e l'utente "Utente Standard" al secondo:







Successivamente, nel disco locale, andiamo a creare la nostra cartella "Azienda":





All'interno della cartella, creiamo altre 2 cartelle, chiamate "Amminitrazione" e "Files Condivisi":




Assegniamo i permessi ai gruppi per le 2 cartelle, dando pieno controllo agli amministratori per entrambe le cartelle e dando solo il permesso di lettura agli utenti standard per quanto riguarda la cartella "Files Condivisi". Neghiamo totalmente l'accesso alla cartella "Amministrazione" agli utenti standard:





Ora andiamo a creare una nuova GPO per andare a rimuovere il permesso di aprire il pannello di controllo sulla macchina client se sei un utente standard:




Impostiamo la GPO per il nostro gruppo "UtentiStandard":




Come ultima cosa, vogliamo rendere eseguibile solo il software nella cartella "Software" in "Files Condivisi" per il gruppo UtentiStandard, mentre vogliamo negargli la possibilità di eseguire il software all'esterno di quella cartella:




Adesso verifichiamo di poterci connettere al server tramite una macchina client.
Effettuiamo l'accesso con l'Amministratore di Sistema sulla macchina client:




Verifichiamo di avere accesso al server:




Abbiamo accesso sia alla cartella "Amministrazione" che a alla cartella "Files Condivisi":




E possiamo ovviamente andare a modificare il contenuto anche della cartella a cui hanno accesso gli utenti standard:




Ora effettuiamo l'accesso con un utente standard:




Verifichiamo di avere accesso al server:




Ovviamente ci viene negata la possibilità di accedere alla cartella "Amministrazione":




Ma possiamo accedere alla cartella "Files Condivisi":



Proviamo ad avviare l'eseguibile e come impostato, non possiamo avviarlo:



Proviamo a fare la stessa cosa con l'eseguibile in "Software" e possiamo avviarlo:



Proviamo infine ad accedere al pannello di controllo e vediamo che ci viene negato:

