

# ruRU IDE教學課程


## 8-2-4

### 表單設計-使用表單元件顯示錯誤訊息

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment



- 當我們使用檢控功能時，如果需要顯示錯誤訊息，都會彈出一個訊息視窗，再由使用者進行關閉。





銷貨單\_FM999600000265 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000265&prjCodePage=950&ver=&openUUID=6b8b581d-9414-462b-95f7-1b18be069147#

規格描述

表單名稱 銷貨單 料號 FM999600000265

資料區 表頭 元件對應

檢視表 銷貨單表頭

資料來源

基本設定

資料區\_表頭

資料區\_表身1

表單元件

隱藏表單元件

按鈕

隱藏按鈕

### 檢視表

銷貨單表頭

表格名稱 銷貨單表頭 料號 LF999600000369

欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

來源 + - 圖 圖 圖

掃描

訊息欄位

銷貨單號

銷貨日期

料號 VC999600004155

欄位名 訊息欄位

英文名稱 MESSAGE

資料型態 文字 可變長度 Unicode

長度 255

個資解密

資料內容

來源參照

運算公式

自訂欄位

預設空值

SPACE(255)

特定處理 無

可參考欄位

A.銷貨單號

A.銷貨日期

- 在資料來源的檢視表中，也要有一個欄位來對應，這個欄位可以是虛擬的，不必存在於資料表中。

銷貨單\_FM999600000265 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjId=67&type=1&no=FM999600000265&prjCodePage=950&ver=&openUUID=6b8b581d-9414-4...

規格描述

- 銷貨單\_FX999600000265
  - 資料來源
    - 基本設定** (1)
    - 資料區\_表頭
    - 資料區\_表身1
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鍵
    - 隱藏按鍵

表單名稱: 銷貨單 料號: FM999600000265

表單類型: 單頭一身多筆型 (雙檔)

資料呈現: 紀錄內容 ☒ 最首筆 ☐ 最末筆 ☐ 空白頁 ☐ 資料重顯時間

表單運作: ☒ 獨立開啟 ☐ 連續異動 首頁選單 ☐ 記錄異動立即過濾重載

☒ 錯誤訊息指定元件 訊息欄位 (4)

接收參數: 項次 參數 型態 說明 料號 +

規格說明

使用時機

1. 在規格定義介面中，駐留在資料來源的「基本設定」項目上。
2. 進入編輯模式。
3. 勾選「錯誤訊息指定元件」。
4. 挑選要顯示錯誤訊息的元件。
5. 儲存設定。

規格描述

銷貨單\_FX999600000265

資料來源

基本設定

資料區\_表頭

資料區\_表身1

表單元件

(2) 銷貨單號\_OB999600003562

(2) 銷貨日期\_OB999600003563

(3) 掃描\_OB999600003564

(1) 表格\_OB999600003565

(2) 序號\_OB999600003567

(2) 料號\_OB999600003569

(1) 品名\_OB999600003573

(1) 銷貨數量\_OB999600003571

(1) 訊息欄位\_OB999600004760

基本設定

隱藏表單元件

按鈕

隱藏按鈕

表單元件 訊息欄位

存在欄區 表頭

幣別元件

檢視表對應欄位 訊息欄位

選項群組

引用功能

操作規則

☒ 僅供顯示 ☐ 全文顯示 ☒ 游標可駐留 可駐留之狀態 ☐ 新增 ☐ 修改 ☒ 瀏覽

☐ 資料複製效能

☐ 至檔尾 ☐ 至頁尾 ☐ 至達到相同值 ☐ 到固定筆數 ☐ 延遲到執行中決定

☐ 不可重複 ☐ 不可負值 ☐ 密碼顯示 內容 ☐ 必要項 ☒ 選擇項 ☒ 空值不檢錯 ☐ 空值要檢錯

☐ 駐留原欄位 ☐ 清空原值

顯示規則

重顯週期 ☐ 時間 分 秒

複選框

☐ 資料行勾選 ☐ 傳回呼叫表單 ☐ 傳給按鈕

順序 挑選欄位

欄位提示訊息

補充說明

料號 OB999600004760 元件類型 多行文字

資料模板 文字模版 資料長度 255

資料型態 文字 資料長度 255

選項給值

撥號功能 關閉執行中的提示訊息

1. 駐留在顯示訊息元件的基本設定項目上。

2. 進入編輯模式。

3. 挑選對應的檢視表欄位，也就是第5頁所介紹的部分。

4. 勾選「僅供顯示」項目。

5. 設定完畢之後請儲存設定。