

# ruRU IDE教學課程

## 11-4-1

### 表單按鍵-開啟報表及傳入參數

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

庫存檔輸出指定

日期 2019/01/01 ~ 2019/12/31

商品料號

格式內容 ☒ 庫存表 ☐ 料號庫存表

**執行** 取消

庫存表

日期 2021/04/12 頁次 1

庫別代號	儲位	商品料號	庫存量	建立日期	修改日期
MA	MA01	CP0001	3	2019/03/29	2019/03/29
MA	MA01	PN18030003	1	2019/08/16	2019/08/16
MA	MA02	CP0001	1	2019/03/29	2019/03/29
MA	MA02	PN18060001	1	2019/08/16	2019/08/16
MA	MA03	CP0001		2019/03/29	2019/03/29
MA	MA04	CP0001		2019/03/29	2019/03/29
MA	MA04	CP0002		2019/03/29	2019/03/29

審核	製表人
	PJ999600000001

- 如果要讓使用者開啟並列印報表，就必須設計一個按鍵來啟動報表，像是上圖中的案例一樣，使用者按下「執行」鍵，就開啟庫存報表。
- 設定開啟報表的方法如下：

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

Hi,hue

架構

教學案例 > 庫存檔輸出指定

1

2

日期

商品料號

格式內容

執行

取消


設計類型

版面排版

基本元件

工具列元件

1. 開啟表單畫面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
2. 開啟規格定義介面。



規格描述

- 庫存權輸出指定\_FX999600000092
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鍵
    - (0) 開啟(選單列) \_ BT999600000729
    - (0) 退出(選單列) \_ BT999600000730
    - (3) B\_執行 \_ BT999600000731
    - (1) B\_取消 \_ BT999600000732
    - (1) 匯入(選單列) \_ BT999600000748
    - 隱藏按鍵

1. 按一下要設定的按鍵。
2. 按下上方的設定鍵。

規格描述

- 庫存權輸出指定\_FX999600000092
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鈕
    - (0) 開啟(選單列)\_BT999600000729
    - (0) 退出(選單列)\_BT999600000730
    - (3) B\_執行\_BT999600000731
    - (1) B\_取消\_BT999600000732
    - (1) 匯入(選單列)\_BT999600000748
    - 隱藏按鈕

## 按鈕行為選項

駐留按鈕 B\_執行

按鈕類型 功能按鈕

行為選項

☒ 1.基本設定

☐ 2.執行限制

☐ A.開啟它單

☒ B.開啟報表

☐ C.資料交易

☐ D.資料交換

☐ E.郵件發送

☐ F.資料載入

☐ G.資料過濾

☐ H.外部執行

☐ J.溝通訊息

☐ N.裝置支援

K.特殊處理

☐ 1.表單特效

☐ 2.動態表格

☐ 3.帳號同步

☐ 4.系統複製

☐ 5.邏輯函數

☐ 6.連結物件

☐ 7.檔案傳輸

☐ M.預存程序

儲存

重設

- 勾選「開啟報表」項目。
- 按下儲存鍵。

庫存欄輸出指定 \_ FM999600000092 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000092&prjCodePage=950&ver=&openUUID=2cba116c-bd69-...

規格描述

- 庫存欄輸出指定\_FX999600000092
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鈕
    - (0) 開啟(選單列) \_ BT999600000729
    - (0) 退出(選單列) \_ BT999600000730
    - (3) B\_執行 \_ BT999600000731
      - 基本設定
      - 開啟報表(1)【格式內容=庫存表】**
      - 開啟報表(2)【格式內容=料號庫存表】
      - (1) B\_取消 \_ BT999600000732
      - (1) 匯入(選單列) \_ BT999600000748
      - 隱藏按鈕

按鈕名稱 B\_執行 料號 BT999600000731 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1	格式內容=庫存表	

報表內容 庫存表

開啟方式

☒ 預覽

☐ 郵件夾檔 ☐ 夾帶檔案 ☐ 插入物件

☐ 直接下載 ☐ PDF ☐ XLS

☐ 直接列印

☐ 存入資料庫

資料表

過濾條件

存入欄位

檔名欄位

傳遞參數

項次	參數名	資料型態	給值類別	給值內容
1	日期起	日期	元件	日期起
2	日期迄	日期	元件	日期迄
3	使用者姓名	文字	運算式	使用者姓名

- 點選新增的「開啟報表」項目。
- 進入編輯模式。
- 設定優先序號，代表這個按鈕功能的執行順序。
- 如果有需要，可以設定開啟報表的執行條件。

規格描述

庫存欄輸出指定\_FX999600000092

資料來源

表單元件

隱藏表單元件

按鈕

按鈕名稱 B\_執行

料號 BT999600000731

優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理	
1	格式內容=庫存表		

報表內容

庫存表

開啟方式

☒ 預覽☐ 郵件夾檔☐ 直接下載☐ 夾帶檔案☐ 插入物件☐ PDF☐ XLS

## 條件式



資料列過濾條件敘述 格式內容=庫存表

處理類別 ☒ 無關資料庫 ☐ 資料表基礎 ☐ 檢視表基礎

邏輯運算	左括數	運算元類別	欄區元件	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	欄區元件	運算元名稱	右括數	
	0	元件		C_庫存表			等於	固定值		1	0	+

☐ 即時顯示

重組

條件內容

元件.C\_庫存表 = 固定值.1

儲存

- 用條件式介面設定執行條件。(可參考8-7節說明)

庫存權輸出指定 \_ FM999600000092 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000092&prjCodePage=950&ver=&openUUID=2cba116c-bd69-...

規格描述

- 庫存權輸出指定\_FX999600000092
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鈕
    - (0) 開啟(選單列) \_ BT999600000729
    - (0) 退出(選單列) \_ BT999600000730
    - (3) B\_執行 \_ BT999600000731
      - 基本設定
      - 開啟報表(1)【格式內容=庫存表】
      - 開啟報表(2)【格式內容=料號庫存表】
    - (1) B\_取消 \_ BT999600000732
    - (1) 匯入(選單列) \_ BT999600000748

按鈕名稱 B\_執行 料號 BT999600000731 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1	格式內容=庫存表	

報表內容 庫存表

開啟方式

- ☒ 預覽
- ☐ 郵件夾檔
- ☐ 直接下載
- ☐ 直接列印
- ☐ 存入資料庫

夾帶檔案 ☐ 插入物件 ☐

PDF ☐ XLS ☐

資料表

過濾條件

存入欄位

傳遞參數

項次	參數名	資料型態	給值類別	給值內容
1	日期起	日期	元件	日期起
2	日期迄	日期	元件	日期迄
3	使用者姓名	文字	運算式	使用者姓名

1. 挑選要開啟的報表名稱。

2. 選擇報表的開啟方式。

- 預覽：以預覽的方式開啟報表。
- 郵件夾檔：將報表產出後，當成郵件的附件。
- 直接下載：先產出報表後，啟動下載機制直接下載(PDF檔案)。
- 直接列印：先產出報表後，不經檢視，直接啟動印表的介面。
- 存入資料庫：先產出報表後，把報表以PDF檔案格式存到資料表中。



庫存欄輸出指定\_FX999600000092 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsV2/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000092&prjCodePage=950&ver=&openUUID=2cba116c-bd69-...

規格描述

- 庫存欄輸出指定\_FX999600000092
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鈕
    - (0) 開啟(選單列)\_BT999600000729
    - (0) 退出(選單列)\_BT999600000730
    - (3) B\_執行\_BT999600000731
      - 基本設定
      - 開啟報表(1)【格式內容=庫存表】**
      - 開啟報表(2)【格式內容=料號庫存表】
      - (1) B\_取消\_BT999600000732
      - (1) 匯入(選單列)\_BT999600000748
      - 隱藏按鈕

按鈕名稱 B\_執行 料號 BT999600000731 優先序 1

執行條件

順序	條件內容	訊息處理
1	格式內容=庫存表	

報表內容 庫存表

開啟方式

☒ 預覽

☐ 郵件夾檔 ☐ 夾帶檔案 ☐ 插入物件

☐ 直接下載 ☐ PDF ☐ XLS

☐ 直接列印

☐ 存入資料庫

資料表 過濾條件 存入欄位 檔名欄位

傳遞參數

項次	參數名	資料型態	給值類別	給值內容
1	日期起	日期	元件	日期起
2	日期迄	日期	元件	日期迄
3	使用者姓名	文字	運算式	使用者姓名

- 如果被開啟的報表有設定接收參數，可以設定參數的傳遞內容。
- 設定完畢之後，儲存設定即可。