

ruRU IDE教學課程

7-6

檢視表設計-檢視表接收參數設定

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

商品查詢表身

表格名稱 商品查詢表身

料號 LF999600000158



欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

項次	料號	參數名	型態	說明	
1	RV999600000625	廠商代號	文字 ▼	過濾用	-

- 在ruRU IDE中，可以為檢視表設定接收參數，接收到的參數可以用來過濾資料，或是輸出在檢視表欄位中。
- 設定檢視表接收參數的方法如下：

檢視表

商品

入帳加註-入庫單-入庫庫別商品
商品主檔
商品主檔_測試BUG用_測完可
商品查詢表身 ← ①
商品查詢表頭
商品訂購交期維護_存檔過帳用
商品訂購交期維護表身
商品訂購交期維護表頭
商品訂購單_取得所有料號
商品訂購單_取得表身料號狀態
商品訂購單_無交期之訂購資料
商品訂購單_匯入用
商品訂購單_群組案例
商品訂購單H_測試次序及排序
商品訂購單表身
商品訂購單表頭
商品訂購資料輸出_匯出用
商品訂購資料輸出_過帳輸出用
商品訂購資料輸出表身
商品訂購資料輸出表頭
商品價格_SubSelect
商品價格檔
商品價格檔_結果
商品廠商資料

商品查詢表身

表格名稱 商品查詢表身 料號 LF999600000158

欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數 ②

(5.檢視表)商品查詢表身
(6.資料表)商品主檔(A)
(6.資料表)廠商主檔(B)

參考來源

類別 ☐ 資料表 ☒ 檢視表 表格名稱 商品查詢表身 別名

關聯條件 Left Join 暫存資料表

連結來源表格	連結欄位	條件	連結類別	連結內容	自訂連結
資料過濾條件					

1. 在檢視表介面中，按兩下檢視表表名稱，開啟要編輯的檢視表。
(詳細操作可參考7-2-1節說明)
2. 按下編輯鍵，進入編輯模式。
3. 切換到「接收參數」頁籤。

商品查詢表身

表格名稱 商品查詢表身

料號 LF999600000158



欄位清單 結構展開 群組彙總 接收參數

項次	料號	參數名	型態	說明	
1	RV999600000625	廠商代號	文字	過濾用	+
2		示範參數	文字	教學用	-

1. 在接收參數頁籤中按下新增鍵。
2. 輸入參數名稱。
3. 挑選參數型態。
4. 可以輸入參數說明，如果不需要，也可以跳過這個步驟。
5. 所有參數都設定完畢後，按下儲存鍵，完成設定。