

ruRU IDE教學課程

19-6

在元件中預設系統年月(文字型態)

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

登入資訊

使用者姓名 PJ999600000001

使用者序號 89

使用者帳號 PJ999600000001

用戶代號

系統資訊

系統日期 2020/08/25

系統日期時間 2020/08/25 12:30

公司序號 1 系統年月 202008

企業代號 99999999

企業名稱 Arcare_打樣專用

鍵值 014

測試用

固定預設

固定值

複製-固定值 傳入參數

運算給值 (PJ999600000001)PJ999600000001
(帳號)使用者姓名

查表預設

單據編號

數字序號	英數字號	英文序號	同上欄位值

- 如上圖的案例，我們可以讓一個文字方塊元件，在使用者進入新增模式時，預設系統年月(YYYYMM)。
- 設定方式如下：

流水號

架構

- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件/按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 報表加註
 - 函數/變數
 - 邏輯表格
 - 資料表格
 - 入帳加註
 - 教學用
 - FAQ相關

表單 元件 檢視表 資料表 過帳 公用

資料範圍 元件加註

全部 表單 報表

請輸入搜尋字串

(表單) 元件加註-更新帶值
(表單) 元件加註-被動更新
(表單) 元件加註-嵌入物件
(表單) 元件加註-開窗參照
(表單) 元件加註-預設給值
(表單) 元件加註-編輯能力
(表單) 元件加註-選項清單
(表單) 元件加註-檢控限制
(表單) 元件加註-顯示設定

元件加註 > 元件加註-預設給值

登入資訊

使用者姓名	
使用者序號	
使用者帳號	
用戶代號	

系統資訊

系統日期	
系統日期時間	
公司序號	系統年月
企業代號	
企業名稱	

固定預設

固定值	
複製-固定值	傳入參數
運算給值	
(帳號)使用者姓名	

查表預設

單據編號

指定日期

指定日期編碼	系統日期編碼_不連號
新增存回	條件取值編碼
過帳產生	
流水號	

版面排版


基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多筆表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能選單

在表單畫面編輯介面中，開啟規格定義介面。



規格描述

元件加註-預設給值_FX999600000085

資料來源

表單元件

鍵值 _ OB999600001423

T_登入資訊 _ OB999600001440

框線 _ OB999600001439

使用者姓名 _ OB999600001433

使用者序號 _ OB999600001434

使用者帳號 _ OB999600001435

用戶代號 _ OB999600001441

T_系統資訊 _ OB999600001443

框線2 _ OB999600001442

系統日期 _ OB999600001437

系統日期時間 _ OB999600001438

登入公司序號 _ OB999600001436

系統年月 _ OB9996000043256

登入企業代號 _ OB999600002976

企業名稱 _ OB999600004841

T_固定預設 _ OB999600001446

元件行為選項

駐留元件 系統年月

元件類型 文字方塊

行為選項

- ☒ 1.基本設定
- ☐ 2.顯示設定
- ☒ 3.預設給值
- ☐ 4.選項清單
- ☐ 5.開窗參照
- ☐ 6.檢控限制
- ☐ 7.更新給值
- ☐ 8.編輯能力
- ☐ 9.樹狀控制
- ☐ 10.被動更新
- ☐ 11.嵌入物件
- ☐ 12.樞紐設定

預設

儲存

重設

- 在要設定的元件上，增加預設給值功能。

規格描述

元件加註-預設給值_FX999600000085

資料來源

表單元件

鍵值 _ OB999600001423

T_登入資訊 _ OB999600001440

框線 _ OB999600001439

使用者姓名 _ OB999600001433

使用者序號 _ OB999600001434

使用者帳號 _ OB999600001435

用戶代號 _ OB999600001441

T_系統資訊 _ OB999600001443

框線2 _ OB999600001442

系統日期 _ OB999600001437

系統日期時間 _ OB999600001438

登入公司序號 _ OB999600001436

系統年月 _ OB9996000043256

基本設定

預設給值 ← 1

登入企業代號 _ OB999600002976

2 元件名稱 系統年月 料號 OB999600043256

執行條件 3

給值時間點 ☒ 新增前 ☐ 修改前 ☐ 新增存回時 ☐ 修改存回時

資料來源

☐ 系統資訊

☐ 登入資訊

4 ☒ 固定給值

☐ 查表給值

☐ 流水編碼

☐ 單據編碼

系統日期

系統日期時間

全唯碼

使用者帳號

使用者序號

使用者姓名

用戶代號

公司代號

企業代號

5 ☒ 運算給值

編輯提示

來源資料行

來源欄位

英文字母 ☐ 碼 英數字 ☐ 碼 數字 ☐ 碼 格式 ☐ 重顯流水號 ☐

執行條件

編碼格式

直接跳號 ☐

日期基礎 ☒ 無關 ☐ 系統日期 ☐ 日期元件

6

- 點選新增的預設給值項目。
- 進入編輯模式。
- 根據需要選擇給值時間點，本案例需選擇「新增前」。
- 選擇「固定給值」。
- 選擇「運算給值」。
- 開啟運算式編輯介面。

運算式

元件 參數 查表 函數 全域

中取
內容值不存在或空白 (可取代)
文字函數
文字轉日期
文字轉日期(有斜線)
日期計算
日期差
日期時間取日期
日期時間轉文字(有斜線)
日期轉文字(有斜線)
日期轉文字(無斜線)
去空白
右去空白
右取
左去空白
左取
左補字元
判斷元件駐留狀態
判斷日期是否相等
判斷點擊多筆表格空白欄位
找字
系統日期
系統日期時間
使用者代號(文字型態)
使用者代號(數字型態)
使用者姓名

說明 取得系統年月YYYYMM

對應資料庫 ☒ 無 ☐ 資料表 ☐ 檢視表

表格

過濾

編輯方法 ☒ 自定 ☐ 引用函數

自定 引用函數

1. 輸入說明文字。
2. 切換到函數頁籤。
3. 案下搜尋鍵，載入函數清單。
4. 選擇「左取」函數。
5. 按下新增鍵，函數會增加到右側的編輯區域。

儲存

關閉

運算式

元件 參數 查表 函數 全域變數

中取
內容值不存在或空白 (可取代)
文字函數
文字轉日期
文字轉日期(有斜線)
日期計算
日期差
日期時間取日期
日期時間轉文字(有斜線)
日期轉文字(有斜線)
日期轉文字(無斜線) ← 2
去空白
右去空白
右取
左去空白
左取
左補字元
判斷元件駐留狀態
判斷日期是否相等
判斷點擊多筆表格空白欄位
找字
系統日期
系統日期時間
使用者代號(文字型態)
使用者代號(數字型態)
使用者姓名

引用函數方式

新增方式

取代 附加在前 附加在後

運算方式

相加(+) 相減(-) 相乘(*) 相除(/)
大於(>) 小於(<) 等於(=) 不等於(<=)
大於等於(>=) 小於等於(<=) 且(AND) 或(OR)

5

建立

重設

編輯方法

自定 引用函數

自定

引用函數

結果

左取(字串?, 長度?)

1

函數

左取

參數名稱	參數型態	編輯方法	運算內容	+	-	語法檢查
字串	字串		← 1	+	-	
長度	數字			+	-	

1. 駐留在左取函數的「字串」參數上。
2. 選擇「日期轉文字(無斜線)」函數。
3. 按下新增鍵。
4. 在新增方式中選擇「取代」。
5. 按下建立鍵。

儲存

關閉

運算式

元件 參數 查表 函數 全域變數

中取
內容值不存在或空白 (可取代)
文字函數
文字轉日期
文字轉日期(有斜線)
日期計算
日期差
日期時間取日期
日期時間轉文字(有斜線)
日期轉文字(有斜線)
日期轉文字(無斜線)
去空白
右去空白
右取
左去空白
左取
左補字元
判斷元件駐留狀態
判斷日期是否相等
判斷點擊多筆表格空白欄位
找字
系統日期 ← 2
系統日期時間
使用者代號(文字型態)
使用者代號(數字型態)
使用者姓名

引用函數方式

新增方式

☒ 取代 ☐ 附加在前 ☐ 附加在後

運算方式

☐ 相加(+) ☐ 相減(-) ☐ 相乘(*) ☐ 相除(/)
☐ 大於(>) ☐ 小於(<) ☐ 等於(=) ☐ 不等於(<=)
☐ 大於等於(>=) ☐ 小於等於(<=) ☐ 且(AND) ☐ 或(OR)

建立

重設

編輯方法 ☐ 自定 ☒ 引用函數

自定 引用函數

結果

左取(日期轉文字(無斜線)(變數?) , 長度?)

函數

日期轉文字(無斜線)

參數名稱	參數型態	編輯方法	運算內容	+	-	語法檢查
變數	日期		← 1	+	-	

1. 駐留在日期轉文字函數的「變數」參數上。
2. 選擇「系統日期」函數。
3. 按下新增鍵。
4. 在新增方式中選擇「取代」。
5. 按下建立鍵。

儲存

關閉

運算式

元件 參數 查表 函數 全域變數

中取
內容值不存在或空白 (可取代)
文字函數
文字轉日期
文字轉日期(有斜線)
日期計算
日期差
日期時間取日期
日期時間轉文字(有斜線)
日期轉文字(有斜線)
日期轉文字(無斜線)
去空白
右去空白
右取
左去空白
左取
左補字元
判斷元件駐留狀態
判斷日期是否相等
判斷點擊多筆表格空白欄位
找字
系統日期
系統日期時間
使用者代號(文字型態)
使用者代號(數字型態)
使用者姓名

說明 取得系統年月YYYYMM

訊息

儲存完成

繼續編輯

關閉視窗

自定 引用函數

結果

左取(日期轉文字(無斜線)(系統日期) , 長度?)

函數

左取

參數名稱	參數型態	編輯方法	運算內容	+	-	語法檢查
字串	字串		函數:日期轉文字(無斜線)	+	-	
長度	數字		6	+	-	

1. 點選「左取」函數。
2. 在「長度」參數中，輸入6。
3. 按下儲存鍵。
4. 按下關閉視窗鍵。

如此設定，會把系統日期轉成YYYYMMDD的文字格式，然後再左取6個字元。

儲存

關閉

規格描述

- 元件加註-預設給值_FX999600000085
 - 資料來源
 - 表單元件
 - 鍵值 _ OB999600001423
 - T_登入資訊 _ OB999600001440
 - 框線 _ OB999600001439
 - 使用者姓名 _ OB999600001433
 - 使用者序號 _ OB999600001434
 - 使用者帳號 _ OB999600001435
 - 用戶代號 _ OB999600001441
 - T_系統資訊 _ OB999600001443
 - 框線2 _ OB999600001442
 - 系統日期 _ OB999600001437
 - 系統日期時間 _ OB999600001438
 - 登入公司序號 _ OB999600001436
 - 系統年月 _ OB9996000043256
 - 基本設定
 - 預設給值
 - 登入企業代號 _ OB999600002976

系統年月

料號 OB999600043256

執行條件

給值時間點 ☒ 新增前 ☐ 修改前 ☐ 新增存回時 ☐ 修改存回時

資料來源

☐ 系統資訊 ☐ 系統日期 ☐ 系統日期時間 ☐ 全唯碼

☐ 登入資訊 ☐ 使用者帳號 ☐ 使用者序號 ☐ 使用者姓名 ☐ 用戶代號 ☐ 公司代號 ☐ 企業代號

☒ 固定給值 ☐ 固定值 ☐ 複寫同欄上列內容 ☐ 表單參數 ☐ 複寫其它表單欄位 ☒ 運算給值 取得系統年月YYYYMM ☐ 編輯提示

☐ 查表給值 來源資料行 來源欄位

☐ 流水編碼 英文字母 碼 英數字 碼 數字 碼 格式 重顯流水號 執行條件

☐ 單據編碼 編碼格式 直接跳號 日期基礎 ☒ 無關 ☐ 系統日期 ☐ 日期元件

編碼組合

序號	區段碼類別	內容	編碼長度

延伸編碼

序號	表單欄位

儲存設定即可。