

ruRU IDE教學課程

9-4-1

表單元件-系統資訊、登入資訊


如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

職等	職等名稱	備註	異動人員	異動日期
01	一職等	1234	PJ9996000000	2018/08/29 15:18
02	二職等	12346	PJ9996000000	2018/05/14 17:00
03	三職等	1234567	PJ9996000000	2018/07/21 15:38
04	四職等		PJ9996000000	2018/09/11 10:15
05	五職等		PJ9996000000	2016/09/13 15:50
06	六職等		PJ9996000000	2017/10/19 11:06
07	七職等		PJ9996000000	2018/09/14 10:38

- 如果要讓表單元件取得系統日期、登入人員資料等系統資訊或登入資訊，可以使用簡單的選項設定來達成。
- 例如，讓使用者在編輯資料之後存檔時，自動寫入系統的日期時間，就可以使用這個功能。
- 設定方式如下：



規格描述

職等設定_FX999600000078

資料來源

表單元件

(1) 職等表格 _ OB999600001235

(1) 職等代號 _ OB999600001237

(1) 職等名稱 _ OB999600001239

(1) 備註 _ OB999600001241

(1) 異動人員 _ OB999600001243

(2) 異動日期 _ OB999600001245

隱藏表單元件

按鈕

隱藏按鈕

元件行為選項

駐留元件 異動人員

元件類型 文字方塊(多筆表格)

行為選項


- ☒ 1.基本設定
- ☐ 2.顯示設定
- ☒ 3.預設給值
- ☐ 4.選項清單
- ☐ 5.開窗參照
- ☐ 6.檢控限制
- ☐ 7.更新給值
- ☐ 8.編輯能力
- ☐ 9.樹狀控制
- ☐ 10.被動更新
- ☐ 11.嵌入物件
- ☐ 12.框鈕設定

預設

儲存

重設

1. 駐留在要設定的元件上。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

職等設定_FX999600000078

資料來源

表單元件

(1) 職等表格 _ OB999600001235

(1) 職等代號 _ OB999600001237

(1) 職等名稱 _ OB999600001239

(1) 備註 _ OB999600001241

(2) 異動人員 _ OB999600001243

(2) 異動日期 _ OB999600001245

隱藏表單元件

按鈕

隱藏按鈕

元件行為選項

駐留元件 異動人員

元件類型 文字方塊(多筆表格)

行為選項

- ☒ 1.基本設定
- ☐ 2.顯示設定
- ☒ 3.預設給值
- ☐ 4.選項清單
- ☐ 5.開窗參照
- ☐ 6.檢控限制
- ☐ 7.更新給值
- ☐ 8.編輯能力
- ☐ 9.樹狀控制
- ☐ 10.被動更新
- ☐ 11.嵌入物件
- ☐ 12.樞紐設定

預設

儲存

重設

1. 勾選「預設給值」項目。
2. 按下儲存鍵。

規格描述

職等設定_FX999600000078

資料來源

表單元件

(1) 職等表格 _ OB999600001235

(1) 職等代號 _ OB999600001237

(1) 職等名稱 _ OB999600001239

(1) 備註 _ OB999600001241

(2) 異動人員 _ OB999600001243

基本設定

預設給值 ← ①

(2) 異動日期 _ OB999600001245

隱藏表單元件

按鍵

隱藏按鍵

元件名稱 異動人員 料號 OB999600001243

執行條件

給值時間點 ☒ 新增前 ☐ 修改前 ☐ 新增存回時 ☐ 修改存回時

資料來源

☐ 系統資訊 ☐ 系統日期 ☐ 系統日期時間 ☐ 全唯碼

☐ 登入資訊 ☐ 使用者帳號 ☐ 使用者序號 ☐ 使用者姓名 ☐ 用戶代號 ☐ 公司代號 ☐ 企業代號

☐ 固定給值 ☐ 固定值 ☐ 複寫同欄上列內容 ☐ 表單參數 ☐ 複寫其它表單欄位 ☐ 運算給值 ☐ 編輯提示

☐ 查表給值 來源資料行 來源欄位

☐ 流水編碼 英文字母 碼 英數字 碼 數字 碼 格式 重顯流水號 執行條件

☐ 單據編碼 編碼格式 直接跳號 日期基礎 ☒ 無關 ☐ 系統日期 ☐ 日期元件 編碼組合

序號	區段碼類別	內容	編碼長度

延伸編碼

序號	表單欄位

1. 元件下會多出一個預設給值項目，點選之後會開啟設定畫面。
2. 按下編輯鍵，進入編輯模式。

規格描述

職等設定_FX999600000078

資料來源

表單元件

(1) 職等表格 _ OB999600001235

(1) 職等代號 _ OB999600001237

(1) 職等名稱 _ OB999600001239

(1) 備註 _ OB999600001241

(2) 異動人員 _ OB999600001243

基本設定

預設給值

(2) 異動日期 _ OB999600001245

隱藏表單元件

按鈕

隱藏按鈕

元件名稱 異動人員 料號 OB999600001243

執行條件

給值時間點 ☐ 新增前 ☐ 修改前 ☒ 新增存回時 ☒ 修改存回時

資料來源 ☐ 系統資訊 ☒ 登入資訊

☐ 系統日期 ☐ 系統日期時間 ☐ 全唯碼

☒ 使用者帳號 ☐ 使用者序號 ☐ 使用者姓名 ☐ 用戶代號 ☐ 公司代號 ☐ 企業代號

☐ 固定給值

☐ 固定值

☐ 複寫同欄上列內容

☐ 表單參數

☐ 複寫其它表單欄位

☐ 運算給值

☐ 編組提示

☐ 查表給值

來源資料行

來源欄位

☐ 流水編碼

英文字母 ☐ 碼 英數字 ☐ 碼 數字 ☐ 碼 格式 ☐ 重顯流水號

執行條件

☐ 單據編碼

編碼格式

直接跳號

日期基礎 ☒ 無關 ☐ 系統日期 ☐ 日期元件

編碼組合

序號	區段碼類別	內容	編碼長度	+
延伸編碼				

1. 選擇要給值的時間點，可以複選。

2. 挑選要給值的資訊來源類別。

3. 挑選要給值的內容。

• 各種給值內容的功能說明如下：

規格描述

職等設定_FX999600000078

資料來源

表單元件

(1) 職等表格 _ OB999600001235

(1) 職等代號 _ OB999600001237

(1) 職等名稱 _ OB999600001239

(1) 備註 _ OB999600001241

(2) 異動人員 _ OB999600001243

基本設定

預設給值

(2) 異動日期 _ OB999600001245

隱藏表單元件

按鈕

隱藏按鈕

元件名稱 異動人員 料號 OB999600001243

執行條件

給值時間點 ☐ 新增前 ☐ 修改前 ☒ 新增存回時 ☒ 修改存回時

資料來源

☒ 系統資訊 ☐ 登入資訊 ☐ 固定給值

系統日期 ☐ 系統日期時間 ☐ 全唯碼

使用者帳號 使用者姓名 用戶代號 公司代號 企業代號

固定值 複寫同欄上列內容

表單參數 複寫其它表單欄位

運算給值 編組提示

查表給值 來源資料行 來源欄位

流水編碼 英文字母 碼 英數字 碼 數字 碼 格式 重顯流水號

執行條件

單據編碼 編碼格式 直接跳號

日期基礎 ☒ 無關 ☐ 系統日期 ☐ 日期元件

編碼組合

序號	區段碼類別	內容	編碼長度
<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>			

延伸編碼

1. 系統日期：自動寫入系統日期，如果需要的話，可以另外挑選當月第一天或當月最後一天。
2. 系統日期時間：自動寫入系統日期時間。
3. 全唯碼：自動寫入38碼全唯碼。

規格描述

職等設定_FX999600000078

資料來源

表單元件

(1) 職等表格 _ OB999600001235

(1) 職等代號 _ OB999600001237

(1) 職等名稱 _ OB999600001239

(1) 備註 _ OB999600001241

(2) 異動人員 _ OB999600001243

基本設定

預設給值

(2) 異動日期 _ OB999600001245

隱藏表單元件

按鈕

隱藏按鈕

元件名稱 異動人員 料號 OB999600001243

執行條件

給值時間點 ☐ 新增前 ☐ 修改前 ☒ 新增存回時 ☒ 修改存回時

資料來源

☐ 系統資訊 ☒ 1 日期 ☐ 系統日期時間 ☐ 全唯碼

☒ 登入資訊 ☒ 使用者帳號 ☒ 2 使用者序號 ☒ 3 使用者姓名 ☐ 用戶代號 ☐ 公司代號 ☐ 企業代號

☐ 固定給值

☐ 固定值

☐ 複寫同欄上列內容

☐ 表單參數

☐ 複寫其它表單欄位

☐ 運算給值

☐ 編組提示

☐ 查表給值

來源資料行

來源欄位

☐ 流水編碼

英文字母 碼 英數字 碼 數字 碼 格式 重顯流水號

執行條件

☐ 單據編碼

編碼格式

直接跳號

日期基礎 ☒ 無關 ☐ 系統日期 ☐ 日期元件

編碼組合

1. 使用者帳號：自動寫入使用者登入運行環境的帳號。
2. 使用者序號：自動寫入使用者登入運行環境的序號，也就是帳號所對應的序號。
3. 使用者姓名：自動寫入使用者登入運行環境的姓名，也就是使用者申請帳號時，所填寫的姓名。

職等設定 _ FM999600000078 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView...?prjid=67&type=1&no=FM999600000078&prjCodePage=950&ver=&openUUID=cf6edd0f-b4aa-496...

規格描述

- 職等設定_FX999600000078
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (1) 職等表格 _ OB999600001235
 - (1) 職等代號 _ OB999600001237
 - (1) 職等名稱 _ OB999600001239
 - (1) 備註 _ OB999600001241
 - (2) 異動人員 _ OB999600001243
 - 基本設定
 - 預設給值**
 - (2) 異動日期 _ OB999600001245
 - 隱藏表單元件
 - 按鈕
 - 隱藏按鈕

元件名稱 異動人員 料號 OB999600001243

執行條件

給值時間點 ☐ 新增前 ☐ 修改前 ☒ 新增存回時 ☒ 修改存回時

資料來源

- 系統資訊
 - 系統日期 ☒ 系統日期時間 ☐ 全唯碼 ☐
- 登入資訊
 - 使用者帳號 ☒ 使用者序號 ☐ 使用者姓名 ☐ 用戶代號 ☐ 公司代號 ☐ 企業代號 ☐
- 固定給值
 - 固定值
 - 複寫同欄上列內容
 - 表單參數
 - 複寫其它表單欄位
 - 運算給值
 - 編組提示
- 查表給值
 - 來源資料行
 - 來源欄位
- 流水編碼
 - 英文字母 碼 英數字 碼 數字 碼 格式 重顯流水號
 - 執行條件
- 單據編碼
 - 編碼格式 直接跳號
 - 日期基礎 ☒ 無關 ☐ 系統日期 ☐ 日期元件
 - 編碼組合

- 用戶代號：自動寫入運行環境設定的用戶代號。通常是設計者在專案中另外設計的用戶編號，例如員工編號。
- 公司代號：自動寫入運行環境設定的公司代號。
- 企業代號：自動寫入運行環境設定的企業代號。
- 設定完畢之後請儲存設定。