

# CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER 2008


## I. Yêu cầu hệ thống:

Bộ vi xử lý	<b>Tối thiểu:</b> 1Ghz (x86) hoặc 1,4Ghz (x64) <b>Đề nghị:</b> 2Ghz hoặc cao hơn <b>Chú ý:</b> bộ vi xử lý Intel Itanium 2 cũng cần thiết cho Windows Server 2008 cho các hệ thống Itanium-Based
Bộ nhớ	<b>Tối thiểu:</b> 512MB RAM <b>Đề nghị:</b> 2GB RAM hoặc cao hơn <b>Tối đa (32-bit):</b> 4GB (Standard) hoặc 64GB (Enterprise và Datacenter) <b>64-bit:</b> 32GB (Standard) hoặc 2TB (Enterprise, Datacenter và Itanium-Based Systems)
Ổ cứng	<b>Tối thiểu:</b> 10GB <b>Đề nghị:</b> 40GB hoặc cao hơn <b>Chú ý:</b> cần thêm 16GB RAM để hệ thống chạy các chức năng như paging, hibernation và dump file
Card màn hình	Super VGA (800x600) hoặc độ phân giải cao hơn.

## II. Tiến hành cài đặt:

### + Bước 1:


- Bỏ DVD Windows Server 2008 vào và đợi hệ thống boot.
- Lựa chọn ngôn ngữ ,sau đó click **Next** và tiếp tục click **Install now**.
- Tại khung **Type your product key for activation** nhập key vào.



- Click **Next** để tiếp tục.

### **Bước 2:**


- Tại khung các phiên bản **Windows Server 2008**, bạn chọn **Windows Server 2008 Enterprise (Full Installation)** và chọn **I have selected the edition of Windows that I purchased**.



- Click **Next** để tiếp tục.

### **Bước 3:**

- Tại bảng các điều khoản bạn click vào **I accept the license terms**, sau đó click **Next**.
- Tại bảng lựa chọn các kiểu cài đặt thích hợp bạn có thể chọn **Upgrade** nếu muốn nâng cấp, và chọn **Custom(advanced)** để cài đặt một phiên bản mới.
- Sau đó chọn các kiểu thao tác lên ổ đĩa cứng như **New, Delete, Format...v.v...**
- Sau đó click **Next**.



Và đợi quá trình cài đặt hoàn tất..

- Sau khi cài đặt xong hệ thống sẽ khởi động lại.

#### **Bước 4:**


- Lúc này bạn cần phải thiết lập password cho Administrator vì hiện tại mặc định password sau khi cài đặt là password trắng. Bạn khởi động lại và click vào Administrator.

- Lúc này hệ thống sẽ yêu cầu bạn thay đổi password.



- Click **OK**.

✚ **Bước 5:** Thiết lập password cho tài khoản Administrator.



- Gõ password xong ấn Enter. Hệ thống sẽ báo cho bạn biết rằng password đã được thiết lập bằng dòng thông báo “ **Your password has been changed** “. Click OK để hoàn tất.



- Và như vậy bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt Windows Server 2008 Enterprise. 🧐