



Installatiehandleiding Unit4 Business Suite

Unit4

Papendorpseweg 100

3528 BJ Utrecht

Postbus 5005

3502 JA Utrecht

T: +31 88 247 17 77

Website: <http://www.unit4.nl/markten/accountancy/informatie>

Selfservicesite: <https://my.unit4.com>



Copyright © 2017 Unit4, Utrecht, Nederland

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Unit4.


De informatie in deze uitgave kan zonder enige voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. Tenzij anders vermeld, zijn alle in deze uitgave vermelde bedrijven, personen, gegevens en adressen fictief. Hoewel bij de uitgave van dit document de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt Unit4 deswege geen aansprakelijkheid. Alle in deze uitgave genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

INHOUDSOPGAVE

1.	Vooraf	1
2.	Installatie single-user	2
3.	Installatie server	12
4.	Installatie extra middleware server	21
5.	Installatie client	30

1. VOORAF

Deze handleiding beschrijft hoe u de update naar de nieuwe versie van Unit4 Business Suite kunt installeren. Stap voor stap wordt aangegeven wat u moet doen. Het is belangrijk dat u iedere stap nauwkeurig uitvoert.

 Voordat u versie 20.0 installeert, moet tenminste versie 19.0 al geïnstalleerd zijn. Werkt u met een lagere versie, neem dan contact op met de Servicedesk. De totale installatieprocedure kan, afhankelijk van de grootte van de database, enige tijd duren.

Controles vooraf

- Voor de installatie moet minimaal driemaal de omvang van uw database plus één gigabyte aan vrije schijfruimte beschikbaar zijn om de installatie uit te voeren.
- Wanneer u de installatie uitvoert, mogen gebruikers niet zijn ingelogd in Unit4 Business Suite en Unit4 Audition.

Windows 8, Windows 10

Als u met Windows 8 of Windows 10 werkt, wordt u aangeraden om het gebruikersaccountbeheer (UAC) uit te schakelen.

Landinstelling en datumnotatie

Zorg ervoor dat op de databaseserver de landinstelling "Nederlands" of "Dutch" is geselecteerd. Voor de datumnotatie moet de optie "dd-MM-jjjj" of "dd-MM-yyyy" geselecteerd zijn.


2. INSTALLATIE SINGLE-USER


1. Start de installatie door het programma "Setup.exe" via de rechtermuisknop als "Administrator" te starten, uit de map waar u de gedownloadde bestanden hebt uitgepakt.




Klik in het volgende venster op .


2. Kies voor [Bijwerken].




Klik op .


3. Na acceptatie van de algemene leveringsvoorwaarden kiest u in het volgende venster voor [Standaard].





Klik op .

4. Kies in het volgende venster voor optie [Single User].




Klik op .

In het volgende venster wordt de locatie voor de installatie van Unit4 Business Suite bepaald. Als er een eerdere versie van Unit4 Business Suite op uw computer is geïnstalleerd, wordt deze locatie in het veld getoond. Dit is niet het geval als deze locatie een andere is dan de standaardmap. Als u deze wilt veranderen,

selecteert u via  een pad. Als u  aanklikt, wordt automatisch een pad voor de installatie aangemaakt:



5. Als het pad voor de installatie is bepaald, klikt u op  en komt u in een nieuw venster:

UNIT4 Business Suite

UNIT4
BUSINESS SOFTWARE

Single user informatie

Licentienummer: **44444**


Taal: Nederlands (standaard)

Tekstverwerker: Microsoft Office

[? Handleiding](#) < Vorige **Volgende >** Annuleren


Hier kunt u uw licentienummer controleren. Bij **Taal** is "Nederlands" standaard ingevuld. Bij **Tekstverwerker** staat het door u gebruikte programma voor tekstverwerking ingevuld. Als u andere tekstprogramma's gebruikt, kunt u deze hier selecteren. Klik op [Volgende >](#).

6. U ziet het volgende venster:



Hier installeert u de nieuwste versie van Interbase of kunt u een bestaande versie updaten. De geïnstalleerde versie wordt in het venster getoond. Bij een update van Interbase zal het installatieprogramma de oude installatie verwijderen om de meest recente versie te installeren. Als er al een database aanwezig is, kunt u voor de installatie van Interbase een back-up en een restore uitvoeren. Hiermee wordt de oude database bijgewerkt naar de nieuwe versie. Deze optie is standaard aangevinkt. Als de nieuwste versie al geïnstalleerd is, vindt geen installatie plaats maar wordt Back-up/Restore wel uitgevoerd. In de velden **Bestandsnaam** en **Back-upnaam** ziet u op welke locatie het bestand en de back-up worden

geplaatst. Controleer deze velden en klik op .


7. Kies in het volgende venster voor  om verder te gaan met de installatie.




Als er al een installatie aanwezig is, krijgt u daar een melding van. Klik op


Yes

en ga verder met de installatie.




Afhankelijk van de grootte van de database en de snelheid van uw pc kan de installatie enige tijd duren.


8. Als alle acties zijn afgerond, sluit u het programma af via .




3. INSTALLATIE SERVER

1. Start de installatie door het programma "Setup.exe" via de rechtermuisknop als "Administrator" te starten, uit de map waar u de gedownloadte bestanden hebt uitgepakt.



Klik op .


2. Kies in het volgende venster voor [Bijwerken].



Klik op


Volgende >

3. Na acceptatie van de algemene leveringsvoorwaarden kiest u in het volgende venster voor de optie [Standaard].




en daarna voor .

4. Kies in het volgende venster voor de optie [Server].



Klik op .

5. Het volgende venster verschijnt:



Hier wordt de locatie voor de installatie bepaald. Als er een eerdere versie van Unit4 Business Suite op uw computer is geïnstalleerd, wordt deze locatie in het veld getoond. Dit is niet het geval als deze locatie een andere is dan de

standaardmap. Via Wijzigen... kunt u dit pad veranderen. Als u

Standaardmap aanklikt, wordt automatisch een pad voor de installatie van de programmabestanden aangemaakt. Als het juiste pad is bepaald, klikt u op

Volgende >.

6. In het volgende venster kunt u uw licentienummer, plus de database- en applicatie-instellingen controleren en indien nodig aanpassen.

UNIT4 Business Suite

Licentiegegevens

Licentienummer:

Database-instellingen

Servernaam:

Databasepad:

Pad naar BSERVER.INI

Lokale pad:

'Share'-naam:


Standaardinstellingen applicatie

Taal:

Tekstverwerker:

Klik op .

- U ziet het volgende venster:





Hier installeert u de nieuwste versie van Interbase of kunt u een bestaande versie updaten. Een eerdere versie wordt in het venster getoond. Bij een update van Interbase zal het installatieprogramma de oude installatie verwijderen om de meest recente versie te installeren. Als er al een database aanwezig is, kunt u voor de installatie van Interbase een back-up en een restore uitvoeren. Hiermee wordt de oude database bijgewerkt naar een nieuwe versie. Deze optie is standaard aangevinkt. Als de meest recente versie van Interbase al geïnstalleerd is, vindt geen installatie plaats maar wordt Back-up/Restore wel uitgevoerd. In de velden Bestandsnaam en Backupnaam ziet u in welk pad het bestand en de back-up worden geplaatst. Controleer deze velden en klik op **Volgende >**.

8. Kies voor **Installeren** om verder te gaan met de installatie. Als er al een installatie aanwezig is, krijgt u daar een melding van. Klik op **Yes** en ga verder met de installatie.



Afhankelijk van de grootte van de database en de snelheid van uw server kan de installatie enige tijd duren.

9. Als de installatieprocedure is afgerond, sluit u het venster via .



10. Aan het einde van de installatie moet de database geüpdatet worden. Er verschijnt een melding waarin wordt gevraagd of u deze actie wilt uitvoeren. Let op: de database-update kan enige tijd duren.

4. INSTALLATIE EXTRA MIDDLEWARE SERVER


Als u gebruikmaakt van extra middleware servers in uw netwerk, moet u deze individueel met de volgende stappen updaten naar de jaarversie.


1. Start de installatie door het programma "Setup.exe" via de rechtermuisknop als "Administrator" te starten, uit de map waar u de gedownloade bestanden hebt uitgepakt.




Klik op .

2. Kies in het volgende venster voor [Bijwerken].




Klik op .

3. Na acceptatie van de algemene leveringsvoorwaarden kiest u in het volgende venster voor [Aangepast].



Klik op .

4. Selecteer hier Middleware-installatie.



en klik daarna op .

5. Het volgende venster verschijnt:



Hier wordt de locatie voor de installatie van de middleware server bepaald. Als er een eerdere versie hiervan op uw machine is geïnstalleerd, wordt deze locatie in het veld getoond. Dit is niet het geval als deze locatie een andere is dan de

standaardmap. Als u deze wilt veranderen, selecteert u via **Wijzigen...** een pad. Als u **Standaardmap** aanklikt, wordt automatisch een pad voor de installatie aangemaakt. Als het pad voor de installatie is bepaald, klikt u op **Volgende >**.

6. In het volgende venster kunt u uw licentienummer, plus de database-instellingen controleren en indien nodig aanpassen.

UNIT4 Business Suite

Licentiegegevens

Licentienummer: **44444**

Database-instellingen

Servernaam: **localhost** DBConfig **Kantoor**

Databasepad: **C:\Unit4\Business Suite\Data\Balance.ib** ...

Pad naar BSERVER.INI

Lokale pad: **C:\Unit4\Business Suite\BServer**

'Share'-naam: **BServer**

Standaardinstellingen applicatie


Taal: **Nederlands (standaard)**

Tekstverwerker: **Microsoft Office**

Handleiding < Vorige Volgende > Annuleren


Klik op .

7. U ziet het volgende venster:




Hier installeert u de meest recente versie van Interbase of kunt u een bestaande versie updaten. Een eerdere versie wordt in het venster getoond. Bij een update van Interbase zal het installatieprogramma de oude installatie verwijderen om de meest recente versie te installeren. Controleer deze velden en klik op


Volgende >

8. Kies in dit venster voor  om verder te gaan met de installatie.



Als er al een installatie aanwezig is, krijgt u daar een melding van. Klik in deze melding op en ga verder met de installatie.

9. Als de installatieprocedure is afgerond, sluit u het venster via .




5. INSTALLATIE CLIENT

Als u Unit4 Business Suite opstart op een terminal server-omgeving, dan moet u op die terminal server-omgeving eenmalig inloggen met een Windows-gebruiker die "local administrator"-rechten heeft. Hierna start u Unit4 Business Suite op zoals hieronder beschreven. Het voorgaande geldt ook als u met een Citrix-omgeving werkt. Dit is nodig voor het updaten. Daarna kunnen de terminal server- en Citrixgebruikers weer normaal werken in Unit4 Business Suite.

Als u gebruikmaakt van een Citrix- of terminal server-omgeving, dient u na installatie van de client het bestand "balance.ini" uit de map waaruit het programma (u4crm.exe) gestart wordt, te verwijderen. Dit is nodig om uw gebruikersspecifieke instellingen te kunnen blijven gebruiken.

1. Start Unit4 Business Suite. De update-procedure wordt automatisch gestart.
2. Klik op , klik op , klik op . Controleer in het venster de locatie van de serverinstallatie.



3. Installeer de update.

4. Kies voor .