

## 一、业务平台 TWA 区使用说明

BPPUBDFN1H 存放在 CNCBSRCSCD 库下。

### (一)D 表定义使用结构

#### 1. 定义本程序下 DEN 接口定义

/COPY C@@DFNSRC,BPPUBDFN1H

#### 2. 定义 DS 结构引用业务平台 XDS\_SCCTBPA 结构

DSCCTBPA            DS                                LIKEDS (XDS\_SCCTBPA)

D    BASED (PTR\_TBPA)

#### 3. 定 DS 结构引用统一冲账输入区 XDS\_SCCTREV 结构

DSCCTREV            DS                                LIKEDS (XDS\_SCCTREV)

D    BASED (PTR\_TREV)

#### 4. 定 DS 结构引用用户数据区 XDS\_BPRUSR 结构

DBPRUSR            DS                                LIKEDS (XDS\_BPRUSR)

D    BASED (PTR\_USRP)

#### 5. 定 DS 结构引用机构参数区 XDS\_BPCTRORG 结构

DBPCTRORG            DS                                LIKEDS (XDS\_BPCTRORG)

D    BASED (PTR\_ORGP)

#### 6. 定 DS 结构引用交易银行参数区 XDS\_BPCTRBNK 结构

DBPCTRBNK            DS                                LIKEDS (XDS\_BPCTRBNK)

D    BASED (PTR\_BNKP)

#### 7. 定 DS 结构引用半自动收费区 XDS\_BPCGHFEE 结构

DBPCGHFEE            DS                                LIKEDS (XDS\_BPCGHFEE)

D    BASED (PTR\_HFEP)

#### 8. 定 DS 结构引用收费数据区 XDS\_BPCGCFEE 结构

DBPCGCFEE            DS                                LIKEDS (XDS\_BPCGCFEE)

D    BASED (PTR\_CFEP)

### (二)程序中数据指针定义

#### 1. SCCTWA. 获取业务平台专用区指针

a) PTR\_TBPA = SCCTWA. I\_BPAP ;

#### 2. SCCTWA. 获取统一冲账输入区指针

- a) PTR\_TREV= SCCTWA. I\_REVP ;
- 3. SCCTWA. 获取用户信息区指针
  - a) PTR\_USRP = SCCTWA. I\_USRP ;
- 4. SCCTWA. 获取交易机构信息区指针
  - a) PTR\_ORGP = SCCTWA. I\_ORGP ;
- 5. SCCTWA. 获取交易银行参数区指针
  - a) PTR\_BNKP = SCCTWA. I\_BNKP ;
- 6. SCCTWA. 获取半自动收费数据区指针
  - a) PTR\_HFEP = SCCTWA. I\_HFEP ;
- 7. SCCTWA. 获取交易收费数据区指针
  - a) PTR\_CFEP = SCCTWA. I\_CFEP ;