

## 1.下载

下载中文输入法,同文输入法不支持

## 2.说明

你或许看过其它的关于设计方案和主题的教程,但是设置按键音和那些文件.yaml都没有关系

## 3.打开目录

中文输入法下载后打开这个目录:

```
/storage/emulated/0/Android/data/com.osfans.trime.accessibility/files/rime/sounds/
```

注意:不是 /storage/emulated/0/Android/rime/sounds/,虽然这里也有个sounds文件夹,但似乎新版本不支持,可能是开发者应谷歌要求把目录转到那里去了

## 4.新建按键音方案

在这个目录下新建一个文件夹,文件名就是你即将设计的按键音方案的文件名

## 5.拷贝音频文件

把你事先准备好的 .ogg 格式的音频文件放到这里来,mp3不知道是否支持,自己试试

## 6.改名:

字母a键要用哪个音频文件,就把那个文件的名字改为29.ogg;

字母b键要用哪个音频文件,就把那个文件的名字改为30.ogg;

字母c键要用哪个音频文件,就把那个文件的名字改为31.ogg

... .. 以此类推 改名是有要求的,不能随便改 .ogg 前面的文字代表的是 安卓键值 ,如果对这个概念不明白,建议百度一下先

## 7.附录文件

### [转]Android 键盘键名和键值列表

原文如下<https://blog.csdn.net/mazhidong/article/details/79567306>

基本

KEYCODE_0	按键'0'	7
KEYCODE_1	按键'1'	8
KEYCODE_2	按键'2'	9
KEYCODE_3	按键'3'	10
KEYCODE_4	按键'4'	11
KEYCODE_5	按键'5'	12
KEYCODE_6	按键'6'	13
KEYCODE_7	按键'7'	14
KEYCODE_8	按键'8'	15
KEYCODE_9	按键'9'	16
KEYCODE_A	按键'A'	29

KEYCODE\_B 按键'B' 30  
KEYCODE\_C 按键'C' 31  
KEYCODE\_D 按键'D' 32  
KEYCODE\_E 按键'E' 33  
KEYCODE\_F 按键'F' 34  
KEYCODE\_G 按键'G' 35  
KEYCODE\_H 按键'H' 36  
KEYCODE\_I 按键'I' 37  
KEYCODE\_J 按键'J' 38  
KEYCODE\_K 按键'K' 39  
KEYCODE\_L 按键'L' 40  
KEYCODE\_M 按键'M' 41  
KEYCODE\_N 按键'N' 42  
KEYCODE\_O 按键'O' 43  
KEYCODE\_P 按键'P' 44  
KEYCODE\_Q 按键'Q' 45  
KEYCODE\_R 按键'R' 46  
KEYCODE\_S 按键'S' 47  
KEYCODE\_T 按键'T' 48  
KEYCODE\_U 按键'U' 49  
KEYCODE\_V 按键'V' 50  
KEYCODE\_W 按键'W' 51  
KEYCODE\_X 按键'X' 52  
KEYCODE\_Y 按键'Y' 53  
KEYCODE\_Z 按键'Z' 54

#### 符号

KEYCODE\_PLUS 按键'+'  
KEYCODE\_MINUS 按键'-'  
KEYCODE\_STAR 按键'\*'  
KEYCODE\_SLASH 按键'/'  
KEYCODE\_EQUALS 按键'='  
KEYCODE\_AT 按键'@'  
KEYCODE\_POUND 按键'#'  
KEYCODE\_APOSTROPHE 按键'" (单引号)  
KEYCODE\_BACKSLASH 按键'"  
KEYCODE\_COMMA 按键','  
KEYCODE\_PERIOD 按键'.'  
KEYCODE\_LEFT\_BRACKET 按键'['  
KEYCODE\_RIGHT\_BRACKET 按键']'  
KEYCODE\_SEMICOLON 按键';'  
KEYCODE\_GRAVE 按键'`'  
KEYCODE\_SPACE 空格键

#### 小键盘

KEYCODE\_NUMPAD\_0 小键盘按键'0'  
KEYCODE\_NUMPAD\_1 小键盘按键'1'  
KEYCODE\_NUMPAD\_2 小键盘按键'2'  
KEYCODE\_NUMPAD\_3 小键盘按键'3'  
KEYCODE\_NUMPAD\_4 小键盘按键'4'  
KEYCODE\_NUMPAD\_5 小键盘按键'5'  
KEYCODE\_NUMPAD\_6 小键盘按键'6'

KEYCODE\_NUMPAD\_7 小键盘按键'7'  
KEYCODE\_NUMPAD\_8 小键盘按键'8'  
KEYCODE\_NUMPAD\_9 小键盘按键'9'  
KEYCODE\_NUMPAD\_ADD 小键盘按键'+'  
KEYCODE\_NUMPAD\_SUBTRACT 小键盘按键'-'  
KEYCODE\_NUMPAD\_MULTIPLY 小键盘按键'\*'  
KEYCODE\_NUMPAD\_DIVIDE 小键盘按键'/'  
KEYCODE\_NUMPAD\_EQUALS 小键盘按键'='  
KEYCODE\_NUMPAD\_COMMA 小键盘按键','  
KEYCODE\_NUMPAD\_DOT 小键盘按键'.'  
KEYCODE\_NUMPAD\_LEFT\_PAREN 小键盘按键'('  
KEYCODE\_NUMPAD\_RIGHT\_PAREN 小键盘按键')'  
KEYCODE\_NUMPAD\_ENTER 小键盘按键回车

#### 功能键

KEYCODE\_F1 按键F1  
KEYCODE\_F2 按键F2  
KEYCODE\_F3 按键F3  
KEYCODE\_F4 按键F4  
KEYCODE\_F5 按键F5  
KEYCODE\_F6 按键F6  
KEYCODE\_F7 按键F7  
KEYCODE\_F8 按键F8  
KEYCODE\_F9 按键F9  
KEYCODE\_F10 按键F10  
KEYCODE\_F11 按键F11  
KEYCODE\_F12 按键F12

#### 多媒体键

KEYCODE\_MEDIA\_PLAY 多媒体键 播放  
KEYCODE\_MEDIA\_STOP 多媒体键 停止  
KEYCODE\_MEDIA\_PAUSE 多媒体键 暂停  
KEYCODE\_MEDIA\_PLAY\_PAUSE 多媒体键 播放/暂停  
KEYCODE\_MEDIA\_FAST\_FORWARD 多媒体键 快进  
KEYCODE\_MEDIA\_REWIND 多媒体键 快退  
KEYCODE\_MEDIA\_NEXT 多媒体键 下一首  
KEYCODE\_MEDIA\_PREVIOUS 多媒体键 上一首  
KEYCODE\_MEDIA\_CLOSE 多媒体键 关闭  
KEYCODE\_MEDIA\_EJECT 多媒体键 弹出  
KEYCODE\_MEDIA\_RECORD 多媒体键 录音

#### 手柄按键

KEYCODE\_BUTTON\_1 通用游戏手柄按钮#1  
KEYCODE\_BUTTON\_2 通用游戏手柄按钮 #2  
KEYCODE\_BUTTON\_3 通用游戏手柄按钮 #3  
KEYCODE\_BUTTON\_4 通用游戏手柄按钮 #4  
KEYCODE\_BUTTON\_5 通用游戏手柄按钮 #5  
KEYCODE\_BUTTON\_6 通用游戏手柄按钮 #6  
KEYCODE\_BUTTON\_7 通用游戏手柄按钮 #7  
KEYCODE\_BUTTON\_8 通用游戏手柄按钮 #8  
KEYCODE\_BUTTON\_9 通用游戏手柄按钮 #9  
KEYCODE\_BUTTON\_10 通用游戏手柄按钮 #10

KEYCODE\_BUTTON\_11 通用游戏手柄按钮 #11  
KEYCODE\_BUTTON\_12 通用游戏手柄按钮 #12  
KEYCODE\_BUTTON\_13 通用游戏手柄按钮 #13  
KEYCODE\_BUTTON\_14 通用游戏手柄按钮 #14  
KEYCODE\_BUTTON\_15 通用游戏手柄按钮 #15  
KEYCODE\_BUTTON\_16 通用游戏手柄按钮 #16  
KEYCODE\_BUTTON\_A 游戏手柄按钮 A  
KEYCODE\_BUTTON\_B 游戏手柄按钮 B  
KEYCODE\_BUTTON\_C 游戏手柄按钮 C  
KEYCODE\_BUTTON\_X 游戏手柄按钮 X  
KEYCODE\_BUTTON\_Y 游戏手柄按钮 Y  
KEYCODE\_BUTTON\_Z 游戏手柄按钮 Z  
KEYCODE\_BUTTON\_L1 游戏手柄按钮 L1  
KEYCODE\_BUTTON\_L2 游戏手柄按钮 L2  
KEYCODE\_BUTTON\_R1 游戏手柄按钮 R1  
KEYCODE\_BUTTON\_R2 游戏手柄按钮 R2  
KEYCODE\_BUTTON\_MODE 游戏手柄按钮 Mode  
KEYCODE\_BUTTON\_SELECT 游戏手柄按钮 Select  
KEYCODE\_BUTTON\_START 游戏手柄按钮 Start  
KEYCODE\_BUTTON\_THUMBL Left Thumb Button  
KEYCODE\_BUTTON\_THUMBR Right Thumb Button

#### 电话键

KEYCODE\_CALL 拨号键 5  
KEYCODE\_ENDCALL 挂机键 6  
KEYCODE\_HOME 按键Home 3  
KEYCODE\_MENU 菜单键 82  
KEYCODE\_BACK 返回键 4  
KEYCODE\_SEARCH 搜索键 84  
KEYCODE\_CAMERA 拍照键 27  
KEYCODE\_FOCUS 拍照对焦键 80  
KEYCODE\_POWER 电源键 26  
KEYCODE\_NOTIFICATION 通知键 83  
KEYCODE\_MUTE 话筒静音键 91  
KEYCODE\_VOLUME\_MUTE 扬声器静音键 164  
KEYCODE\_VOLUME\_UP 音量增加键 24  
KEYCODE\_VOLUME\_DOWN 音量减小键 25

#### 控制键

KEYCODE\_ENTER 回车键 66  
KEYCODE\_ESCAPE ESC键 111  
KEYCODE\_DPAD\_CENTER 导航键 确定键 23  
KEYCODE\_DPAD\_UP 导航键 向上 19  
KEYCODE\_DPAD\_DOWN 导航键 向下 20  
KEYCODE\_DPAD\_LEFT 导航键 向左 21  
KEYCODE\_DPAD\_RIGHT 导航键 向右 22  
KEYCODE\_MOVE\_HOME 光标移动到开始键 122  
KEYCODE\_MOVE\_END 光标移动到末尾键 123  
KEYCODE\_PAGE\_UP 向上翻页键 92  
KEYCODE\_PAGE\_DOWN 向下翻页键 93  
KEYCODE\_DEL 退格键 67  
KEYCODE\_FORWARD\_DEL 删除键 112

KEYCODE\_INSERT 插入键 124  
KEYCODE\_TAB Tab键 61  
KEYCODE\_NUM\_LOCK小键盘锁 143  
KEYCODE\_CAPS\_LOCK 大写锁定键 115  
KEYCODE\_BREAK Break/Pause键 121  
KEYCODE\_SCROLL\_LOCK 滚动锁定键 116  
KEYCODE\_ZOOM\_IN 放大键 168  
KEYCODE\_ZOOM\_OUT 缩小键 169

#### 组合键

KEYCODE\_ALT\_LEFT Alt+Left  
KEYCODE\_ALT\_RIGHT Alt+Right  
KEYCODE\_CTRL\_LEFT Control+Left  
KEYCODE\_CTRL\_RIGHT Control+Right  
KEYCODE\_SHIFT\_LEFT Shift+Left  
KEYCODE\_SHIFT\_RIGHT Shift+Right

下面是待查的

KEYCODE\_NUM

按键Number modifier

KEYCODE\_INFO

按键Info

KEYCODE\_APP\_SWITCH

按键App switch

KEYCODE\_BOOKMARK

按键Bookmark

KEYCODE\_AVR\_INPUT

按键A/V Receiver input

KEYCODE\_AVR\_POWER

按键A/V Receiver power

KEYCODE\_CAPTIONS

按键Toggle captions

KEYCODE\_CHANNEL\_DOWN

按键Channel down

KEYCODE\_CHANNEL\_UP

按键Channel up

KEYCODE\_CLEAR

按键Clear

KEYCODE\_DVR

按键DVR

KEYCODE\_ENVELOPE

按键Envelope special function

KEYCODE\_EXPLORER

按键Explorer special function

KEYCODE\_FORWARD

按键Forward

KEYCODE\_FORWARD\_DEL

按键Forward Delete

KEYCODE\_FUNCTION

按键Function modifier

KEYCODE\_GUIDE

按键Guide

KEYCODE\_HEADSETHOOK

按键Headset Hook

KEYCODE\_META\_LEFT

按键Left Meta modifier

KEYCODE\_META\_RIGHT

按键Right Meta modifier

KEYCODE\_PICTSYMBOLS

按键Picture Symbols modifier

KEYCODE\_PROG\_BLUE

按键Blue “programmable”

KEYCODE\_PROG\_GREEN

按键Green “programmable”

KEYCODE\_PROG\_RED

按键Red “programmable”

KEYCODE\_PROG\_YELLOW

按键Yellow “programmable”

KEYCODE\_SETTINGS

按键Settings

KEYCODE\_SOFT\_LEFT

按键Soft Left

KEYCODE\_SOFT\_RIGHT

按键Soft Right

KEYCODE\_STB\_INPUT

按键Set-top-box input

KEYCODE\_STB\_POWER

按键Set-top-box power

KEYCODE\_SWITCH\_CHARSET

按键Switch Charset modifier

KEYCODE\_SYM

按键Symbol modifier

KEYCODE\_SYSRQ

按键System Request / Print Screen

KEYCODE\_TV

按键TV

KEYCODE\_TV\_INPUT

按键TV input

KEYCODE\_TV\_POWER

按键TV power

KEYCODE\_WINDOW

按键Window

KEYCODE\_UNKNOWN

未知按键

---

版权声明：本文为CSDN博主「小小小程序元」的原创文章，遵循CC 4.0 BY-SA版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。

原文链接：<https://blog.csdn.net/mazhidong/article/details/79567306>