

目录

一、	什么是翻墙.....	2
二、	使用配置好的安装包（windows 电脑翻墙）	2
三、	简单设置.....	3
3.1	切换翻墙模式	3
3.2	切换 PAC 模式（具体意义，谷歌搜一下）	4
3.3	切换服务器节点.....	4
3.4	找到网速快的节点（利用“服务器负载均衡”功能）	5
3.5	删除节点	7
四、	翻墙失败，服务器节点失效（太久没有更新）	8
第一步：	下载火狐浏览器，添加火狐浏览器的翻墙插件	8
第二步：	删除没用的节点（留下网速快的，并添加备注）	9
第三步：	添加节点（火狐浏览器翻墙插件开启）	12
五、	其他翻墙方式.....	15
5.1	ShadowsocksR 翻墙视频教程	15
5.2	其他翻墙方式	16
5.3	翻墙方式说明	16

一、什么是翻墙

很多外国的网络资源被中国的防火墙给限制访问了，我们没办法正常访问，所以才要翻墙。
翻墙成功的标志：能够访问 <http://google.com/> 网站

二、使用配置好的安装包（windows 电脑翻墙）

获取安装包，百度网盘链接：

Windows 版小火箭：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1NxRQTujrVZqlyy5PRnGVmQ>


提取码：ezqw

苹果版小火箭：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1qT0t96O2v2wvh0ER9rvp8g>

提取码：csnp

下载提供的安装包(ShadowsocksR-win-4.9.2.rar)，解压。(这里只介绍 Windows 版本的使用)
双击执行（根据自己电脑的版本）



右下角会出现一个小纸飞机（如果没有看到，图标有可能再隐藏）



如果没有看到，显示隐藏图标



打开浏览器，访问 <http://google.com/>，如果能够访问，没有 404 报错，代表翻墙成功，不成功的话，需要切换服务器节点，看下面的步骤。


说明：

1. 小纸飞机的颜色代表一种状态：绿色代表 PAC 模式，黄色代表服务器负载均衡，紫色代表直连模式，淡蓝色代表全局模式
2. 直连模式：跟没有启动翻墙软件一样，直接访问。
3. PAC 模式：适合即访问外网域名，又访问国内域名的方式。有很多种，我选择的是绕过大陆常见域名列表（被中国墙掉的常见域名，会使用你选用的节点进行翻墙；没有在列表内的，就会直接访问，访问速度也会更快。）
4. 全局模式：无论访问的是什么域名，都是有使用到你选用的节点进行中转。
5. 服务器负载均衡：所有的节点自动搭建云服务，访问一个网站经常会使用到多个节点，这也意味着访问速度会变得很低（但也可以帮你找到网速比较快的节点）
6. 软件上 ✓ 的表示：当前选用的状态
7. 节点：服务器节点（这里使用的是免费服务器节点）

三、简单设置

鼠标移到小纸飞机上，右击


3.1 切换翻墙模式



3.2 切换 PAC 模式（具体意义，谷歌搜一下）



3.3 切换服务器节点



选择信号比较好的服务器节点，单击一下，左侧✔代表选用




3.4 找到网速快的节点（利用“服务器负载均衡”功能）



（选用服务器负载均衡功能：左侧 ✓）

查看“服务器连接统计”信息



服务器记录(local:1080(0) 版本4.9.2)

操作(C) 导出(O) 窗口(W)

每一行都代表一个节点

选择连接数最多的，选择变化比较大的节点

淡蓝色代表选用了这个节点


ID	群组名	服务器(截图打码)	开关	连接	延迟	下载	最高	上传	最高	总下载	总上传	实下载	错误	超时	空闲
0	Lncn.org	信号非常好 (103.124.107.136:8230)		0	-	0	0	0	0	1.108M	149K	0	0	0	0
1	Lncn.org	信号非常好 (85.117.235.175:5981)		0	-	0	0	0	0	14.32M	2.083M	0	0	0	0
2	Lncn.org	信号非常好 (46.29.163.29:5981)		0	-	0	0	0	0	36.3K	7.2K	0	0	0	0
3	free-ss...	信号非常好 (45.79.111.160:8099)		0	-	0	0	0	0	896K	132K	0	0	63	0
4	free-ss...	信号非常好 (185.118.166.1:777)		0	-	0	0	0	0	161.7M	3.584M	0	0	0	0
5	free-ss...	信号非常好 (103.41.105.55:7043)		0	-	0	0	0	0	2.947M	797K	0	0	0	0
6	Lncn.org	信号好 (45.147.200.237:5981)		0	-	0	0	0	0	1.1K	2.3K	0	0	0	0
7	Lncn.org	信号好 (45.144.2.235:5981)		0	-	0	0	0	0	10.3K	4.2K	0	0	0	0
8	Lncn.org	信号好 (45.136.244.204:5981)		0	-	0	0	0	0	5.7K	3.4K	0	0	0	0
9	free-ss...	信号好 (172.104.99.75:8099)		0	503	0	0	0	0	539K	28.9K	4.3K	0	0	0
10	Lncn.org	信号一般 (45.89.230.216:5981)		0	-	0	0	0	0	640K	75.8K	0	0	0	0
11	Lncn.org	信号一般 (185.22.153.9:5981)		0	-	0	0	0	0	2.990M	260K	0	0	0	0
12	Lncn.org	信号一般 (46.17.45.194:5981)		0	-	0	0	0	0	6.4K	2.5K	0	0	0	0
13	free-ss...	信号一般 (172.105.195.31:8099)		0	648	0	0	0	0	798K	74.1K	8.9K	0	0	0
14	free-ss...	45.79.111.160:8099		45.79.111.160:8099	0	0	0	0	0	896K	132K	0	0	63	0
15	Lncn.org	莫斯科E (46.29.163.29:5522)		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lncn.org	莫斯科F (85.117.235.175:5522)		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Lncn.org	莫斯科G (45.89.230.216:5522)		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Lncn.org	莫斯科H (185.22.153.9:5522)		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Lncn.org	莫斯科I (45.147.200.237:5522)		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Lncn.org	莫斯科J (46.17.45.194:5522)		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Lncn.org	莫斯科K (193.38.50.206:5522)		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

选用之后，关掉“服务器负载均衡”功能（单击）



3.5 删除节点

单击小火箭



四、翻墙失败，服务器节点失效（太久没有更新）

因为隔一段时间服务器节点网速就会很慢，也就是被墙了，这个时候就需要更新服务器节点了。大概一周左右就需要更新服务器节点了（记得把网速慢的节点删掉，网速快的节点修改备注或群组名）

访问免费服务器节点（访问下面的网站）


方式一：<https://free-ss.site/>

方式二：<https://lncn.org/>

如果当前还有节点，可以翻墙访问上面的两个网站，那么可以跳过第一步。

第一步：下载火狐浏览器，添加火狐浏览器的翻墙插件

具体添加插件步骤不再这里赘述，百度即可。



翻墙后访问更新节点的两个网站

免费V账号

ID	Address	Port	UID	Network	Path	TLS	其他
8	www.kernels.bid	443	d26eff34-110b-cff1-7aad-9ba30b140bf8	ws	/ws	tls	🔒
20	www.kernels.bid	80	06001ff2-0003-1860-a5a6-306f404bf8ff	ws	/ws	none	🔒

【通知】因镜像站域名被污染，现临时关闭镜像站。

免费S账号

V/T/U/M	Address	Port	Method	Password	其他
101/101/101/101	185.22.153.9	5660	rc4	lncn.org 8ti	16:42:10 RU 🔒
91/91/101/91	172.105.195.31	8099	aes-256-cfb	elW0Dnk69454e6nSwuspv9DmS201tQ0D	16:42:14 JP 🔒
101/101/101/101	85.117.235.175	5660	rc4	lncn.org 8ti	16:42:12 RU 🔒
101/101/101/91	45.89.197.120	5660	rc4	lncn.org 88u	16:42:11 US 🔒
101/101/101/101	45.89.230.216	5660	rc4	lncn.org 8ti	16:42:30 RU 🔒
101/101/101/101	139.162.82.254	8097	aes-256-cfb	elW0Dnk69454e6nSwuspv9DmS201tQ0D	16:42:10 JP 🔒
101/101/91/101	45.147.200.237	5660	rc4	lncn.org rr6	16:42:12 RU 🔒
101/101/101/101	103.124.106.182	5660	rc4	lncn.org 88u	16:42:10 IN 🔒
101/101/101/101	185.118.166.1	333	rc4	dongtaiwang.com	16:42:11 RU 🔒
101/101/101/101	66.175.219.123	8097	aes-256-cfb	elW0Dnk69454e6nSwuspv9DmS201tQ0D	16:42:15 US 🔒
91/91/91/91	172.104.99.75	8099	aes-256-cfb	elW0Dnk69454e6nSwuspv9DmS201tQ0D	16:42:12 JP 🔒
101/101/101/101	45.136.244.204	5660	rc4	lncn.org rr6	16:42:10 RU 🔒
101/101/101/81	198.74.49.41	37038	aes-256-cfb	4gOK53F8UryH	16:42:31 US 🔒
61/101/91/101	172.104.120.195	8099	aes-256-cfb	elW0Dnk69454e6nSwuspv9DmS201tQ0D	16:42:11 JP 🔒
101/101/101/101	25.165.102.215	56157	chacha30-hkdf-sha1-256	16:42:00 US 🔒	

只做免费节点。疑问或建议可联系站务邮箱。[本站是单一更新渠道]

连接世界，连接你我。不忘初心，方得始终！

免费节点 - Lncn.org

卧槽云加速 高级V2Ray大陆中转节点

安全 \ 稳定 \ 高速 \ 便捷 全平台兼容

卧槽云加速，真踏马好用！ 免费试水

高速流媒体SSR服务 低至1元

香港 台湾 日本 韩国 美国 - 全球无碍直连

Ins、推特、脸书... 及时通讯 油管、奈飞、葫芦、HBO... 流媒体解锁

致力于优秀的全球网络互联 | 服务企业和个人超过3000+ 免费注册

M87cloud SSR / V2Ray 机场

服务器加密 网络稳定

大陆 → 海外加速 全球中转 多节点选择 账户可注销 注重隐私

Youtube 等99%流媒体解锁 7元畅享一个月 注册即赠送50G免费流量

软件下载-SSR

pc android mac ios

** 请珍惜使用,不要用作BT下载 **

站务: tianfangdao@gmail.com

流媒体解锁 原生IP

IPV6专线 全球节点

N3RO.FUN

优化链路 全球节点

高速接入

WallLink | 墙网

256G流量 20CNY / 月起

免费SSR列表-Lncn

莫斯科E	莫斯科F	莫斯科G	莫斯科H
SS 码 SSR	SS 码 SSR	SS 码 SSR	SS 码 SSR

莫斯科I	莫斯科J	莫斯科K	莫斯科L
SS 码 SSR	SS 码 SSR	SS 码 SSR	SS 码 SSR

洛杉矶A	洛杉矶B	洛杉矶C	洛杉矶D
SS 码 SSR	SS 码 SSR	SS 码 SSR	SS 码 SSR

IOS平时用配置模式。其他设备请通过局域网和大陆。无法访问Lncn,尝试切换到全局。

大神请向lncn——详细见本页面下方问题区域

关于

Lncn免费账号

纯公益SSR/SSR节点分享

平均每周更新两到三次



网站与工具

- Google
- YouTube
- Instagram
- Twitter
- Facebook
- Chrome
- Gmail

第二步：删除没用的节点（留下网速快的，并添加备注）


单击小火箭








添加一个没用的节点（等一会还要删掉它）







第三步：添加节点（火狐浏览器翻墙插件开启）

方式一（二维码扫描添加节点）


打开浏览器，访问网站 <https://free-ss.site/>，单击打开二维码




使用翻墙软件，扫描二维码



单击删除没用的节点，再按确定（上次添加的）




可以给当前节点添加群组名、备注，然后单击确定



继续按照刚才步骤添加（不需要再删除节点了）。。。

方式二（从剪贴板批量添加节点）


打开浏览器，访问网站 <https://lncn.org/>，复制所有节点信息



右击翻墙软件，从剪贴板上批量导入 SSR 节点



弹出一个界面，需要单击确定（也可以手动修改备注和群组名）



五、其他翻墙方式

5.1 ShadowsocksR 翻墙视频教程

打开浏览器，访问教程：https://youtu.be/MwFG_Yw-do

说明：电脑、苹果、安卓的安装教程都在这个教程里面（视频 31 分钟，很详细，很值得看）

5.2 其他翻墙方式

方式一（浏览器插件）

先到“火狐浏览器”，安装 VPN 插件（免费翻墙，但一般都有限制），开启插件，并连接一个节点，确定能够访问外网（可以访问 www.google.com 网址）。再按照下面的步骤去做。。。。。

说明：只能提供当前浏览器的翻墙，用起来也比较鸡肋，不太建议使用

方式二（openvpn，个人感觉不太好用）

- 1、openvpn：安装 2.4.7 版本（<https://openvpn.net/community-downloads/>）
- 2、安装教程：https://www.vpngate.net/cn/howto_openvpn.aspx#windows
- 3、免费节点提供网站：
 - 免费 openvpn 节点 1：<https://www.freeopenvpn.org/en>
 - 免费 openvpn 节点 2：<https://www.vpnbook.com/>
 - 免费 openvpn 节点 2：<https://www.vpngate.net/cn/>

说明：可以连接成功的节点非常少，连接不成功的话（提示没有服务器证书），就换一个节点配置文件（后缀名是 ovpn）。

5.3 翻墙方式说明

ShadowsocksR 和 openvpn 软件都可以安装到电脑手机上面。所有的方式对比之后，个人感觉还是 ShadowsocksR 比较好用些。