


下载 VM 安装程序 (<http://rs.xidian.edu.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=882283>)


下载 CentOS 镜像 (<http://rs.xidian.edu.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=868140>)

1. 安装 VM



2. 安装虚拟机

2.1 新建虚拟机: 点击文件->新建虚拟机









2.2 安装 CentOS

打开 CentOS-64bits-云计算，点击 CD/DVD(IDE)->浏览->选择 CentOS 镜像文件




点击开启此虚拟机





2.3 初始配置并登录



3. 全屏安装

部分同学可能发现虚拟机无法布满整个屏幕，请按如下步骤

点击 VM 菜单栏虚拟机->安装 VMware Tools->打开终端（applications->System Tools->Terminal）

```
cd /media/VMware Tools
```


```
./vmware-tools-upgrader-64
```

```
shutdown -r now
```


等待重新启动，可以全屏后，点击虚拟机，取消 VMware tools 安装

4. 网络配置

点击选项卡的虚拟机->设置->网络适配器->选择桥接模式



点击编辑，虚拟网络编辑器，VMnet0，桥接到连接局域网的那张网卡。
连接 System eth0



打开终端，ifconfig 命令查看 ip 设置是否成功

```
[root@lunas-PC ~]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0C:29:CF:25:F0
          inet addr:192.168.0.249  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20c:29ff:febf:25f0/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:494 (494.0 b)  TX bytes:510 (510.0 b)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:38 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:2628 (2.5 KiB)  TX bytes:2628 (2.5 KiB)
```

通过 ping 命令查看局域网是否通畅

```
[root@lunas-PC ~]# ping 192.168.0.240
PING 192.168.0.240 (192.168.0.240) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.240: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.166 ms
64 bytes from 192.168.0.240: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.124 ms
64 bytes from 192.168.0.240: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.122 ms
```

5. 注意事项

[1]2.3 安装虚拟机过程中，配置主机名 **HostName** 与 IP 时，每个人请配置不一样的主机名与 IP。

[2]配置时间时在地图上选取上海，并取消选择夏令时。

[3]没有截图的步骤请直接点击下一步。