

DÉSACTIVER / ACTIVER LE PARE-FEU WINDOWS PAR GPO



DÉSACTIVER / ACTIVER LE PARE-FEU WINDOWS PAR GPO

Procédure

Éditez la stratégie de groupe dans laquelle vous souhaitez configurer cette règle.

Ensuite, parcourez l'arborescence comme ceci :

**Configuration Ordinateur / Stratégies / Modèles d'administration / Réseau /
Connexions réseau / Pare-feu Windows**

DÉSACTIVER / ACTIVER LE PARE-FEU WINDOWS PAR GPO


Une fois que vous y serez, vous verrez apparaître deux sous-dossiers :

Profil du domaine / Profil standard.

Ils correspondent aux profils de connexion de vos postes Windows.



DÉSACTIVER / ACTIVER LE PARE-FEU WINDOWS PAR GPO



The screenshot displays the Windows Group Policy Editor interface. On the left, the 'Configuration ordinateur' tree is expanded to 'Réseau' > 'Pare-feu Windows', with 'Profil du domaine' selected. The right pane lists 13 policies, all of which are 'Non configuré'.

Policy Name	Configuration Status
Pare-feu Windows : autoriser les exceptions de programmes locaux	Non configuré
Pare-feu Windows : définir les exceptions des programmes en en...	Non configuré
Pare-feu Windows : protéger toutes les connexions réseau	Non configuré
Pare-feu Windows : n'autoriser aucune exception	Non configuré
Pare-feu Windows : autoriser l'exception de partage de fichiers e...	Non configuré
Pare-feu Windows : autoriser les exceptions ICMP	Non configuré
Pare-feu Windows : autoriser la journalisation	Non configuré
Pare-feu Windows : empêcher les notifications	Non configuré
Pare-feu Windows : autoriser les exceptions de ports locaux	Non configuré
Pare-feu Windows : définir les exceptions de ports entrants	Non configuré
Pare-feu Windows : autoriser l'exception d'administration à distan...	Non configuré
Pare-feu Windows : autoriser les exceptions du Bureau à distanc...	Non configuré
Pare-feu Windows : empêcher les réponses de monodiffusion pou...	Non configuré
Pare-feu Windows : autoriser les exceptions d'infrastructure UPn...	Non configuré

DÉSACTIVER / ACTIVER LE PARE-FEU WINDOWS PAR GPO

Sous chacun de ces sous-dossiers, vous trouverez

un paramètre nommé comme ceci :

Vous devez double-cliquer dessus et

sélectionner la valeur "**Désactivé**"

afin de désactiver la protection et

donc le Pare-feu de vos machines Windows.

