



Windows 2003 Server DHCP Tuning

Start ➡ Programs ➡ Administrative Tools ➡ DHCP အား Click လုပ်ပါ။ ယင်းနောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း DHCP Server Windows တက်လာမည်။ ထိုအခါ မိမိ၏ Computer Name တွင် Right Click လုပ်ပြီး New Scope ကို Click လုပ်ရသည်။ Welcome to the New Scope Wizard ရှိ Next ကိုနှိပ်ရသည်။




New Scope Wizard IP Address Range တွင် မိမိမှသုံးလိုသော Dynamic IP အားဖြည့်သွင်းရသည်။ Subnet Mask သို့မဟုတ် Mask Bits ကိုဖြည့်သွင်းရသည်။ ယင်းနောက် Next ကိုနှိပ်ပါ။




New Scope Wizard Add Exclusions တွင် DHCP Server မှအသုံးမပြုလိုသော Excluded address range အား ဖြည့်သွင်းရသည်။ Specific Server IP များအတွက်လည်းသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။

DHCP Server တွင် Dynamic IP များအတွက် Lease Duration သတ်မှတ်ပေးရသည်။ အချိန်သတ်မှတ်ချက်သည် DHCP Server ၏ အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ IP အား အချိန်ပိုင်းအလိုက် အလိုအလျောက်ခွဲဝေသတ်မှတ်ပေးသော အချိန်အား ရက်၊ နာရီ၊ မိနစ် စသည့် ဖြင့် Administrator မှလိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

New Scope Wizard Router (Default Gateway) တွင် မိမိအသုံးပြုထားသော Router သို့မဟုတ် Gateway ၏ IP Address အားဖြည့်သွင်းရသည်။



ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် DHCP Service ပေးနိုင်ရန်အတွက် Action Menu မှ Authorize လုပ်ပေးရသည်(သို့မဟုတ်) မိမိတည်ဆောက်ထားသော DHCP Server ပေါ်တွင် Right Click ပေးပြီး Popup Menu မှလည်း Authorize ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။



ထိုအခါ DHCP Server ဆောင်ရွက်နေကြောင်း အနီရောင်သင်္ကေတ မှ အစိမ်းရောင်သို့ ပြောင်းလဲဖော်ပြမည်ဖြစ်ပြီး Network အတွင်း DHCP Service ရရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။

