

Bestandsdaten

In den Bestandsdaten finden Sie die aktuellen Lagerbestände wieder. Es werden die Bestände, Artikel-Mengen, Ladehilfsmittel und deren Lagerplatzzuordnung abgespeichert.

Diese Daten ändern sich mit jeder Bewegung im Lager.

Inhaltsverzeichnis

1 Lagereinheiten.....	2
2 Ladehilfsmittel.....	3

1 Lagereinheiten

Eine Lagereinheit oder ein Bestand bezeichnet eine Menge eines Artikels, die auf einem LHM und auf einem Lagerplatz liegt. Dabei haben alle einzelnen Stücke der Lagereinheit identische Eigenschaften und sind damit untereinander austauschbar.

The screenshot shows the 'myWMS-LOS Client' window. The main area displays a table of inventory units. The table has columns: Lagereinheiten, Artikel, Artikel Name, Charge, Ladehilfsmittel, Lagerplatz, Menge, and Reservierte Menge. The table is filtered to show 13 entries. The right-hand pane shows the details for the selected unit (ID 459), including its properties (Grundeeigenschaften, Sperrkennzeichen, Wesentliche Eigenschaften) and a list of related items (Artikel, Artikel Einheit, Charge, Menge).

Lagereinheiten	Artikel	Artikel Name	Charge	Ladehilfsmittel	Lagerplatz	Menge	Reservierte Menge
462	10002830	Schraube 6x20		000012	A2-011-1	15000	0
458	14006411	Toner schwarz	1582	000008	A1-021-2	144	2
459	14006411	Toner schwarz	1582	000009	A1-022-2	144	0
460	14006411	Toner schwarz	1582	000010	A1-023-2	144	0
461	14006413	Toner bunt		000011	A1-031-2	72	0
455	14008712	Drucker Laser E		000005	A1-011-2	8	2
456	14008712	Drucker Laser E		000006	A1-012-2	8	0
457	14008715	Drucker Laser M		000007	A1-013-2	8	1
451	14009724	Papier A4 (80g)		000001	A1-011-1	200	0
452	14009724	Papier A4 (80g)		000002	A1-012-1	200	0
450	14009724	Papier A4 (80g)		P1-011-1	P1-011-1	200	22
453	14009725	Papier A4 (120g)		000003	A1-021-1	200	0
454	14009725	Papier A4 (120g)		000004	A1-022-1	200	0

Details for selected unit (ID 459):

- Grundeeigenschaften:** Mandant: System, Erzeugt: 2013-01-22 10:00:18.9, Geändert: 2013-01-22 10:00:18.9, Bemerkung: -/-
- Sperrkennzeichen:** Sperrkennzeichen: Nicht gesperrt
- Wesentliche Eigenschaften:** Ladehilfsmittel: 000009, ID: 459, Serial Nr.: -/-, Strategie-Datum: 2013-01-22
- Artikel:** Artikel: 14006411, Artikel Einheit: Stk, Charge: 1582 (14006411), Menge: 144, Reservierte Menge: 0, Verfügbare Menge: 144

Beschreibung der Felder:

Mandant: Der Mandant, dem die Lagereinheit gehört.

Sperrkennzeichen: Das Sperrkennzeichen der Lagereinheit.

Status: Der Status der Lagereinheit gibt an, ob es sich um Wareneingangsware, Lagerware oder bereits kommissionierte Ware handelt.

Ladehilfsmittel: Das Ladehilfsmittel, auf dem die Lagereinheit steht.

Lagerplatz: Der Name des Lagerplatzes, wo sich das Material aktuell befindet.

Serial-Nr.: Eine Seriennummer (falls vorhanden).

Strategie-Datum: Nach diesem Datum wird die FIFO Bestimmung durchgeführt. Es wird normalerweise mit dem Erzeugungsdatum der Lagereinheit gefüllt. Für MHD-pflichtiges Material wird das MHD verwendet.

Artikel: Nummer des Artikels der Lagereinheit.

Artikel Einheit: Die Mengeneinheit des Artikels der Lagereinheit.

Charge: Der Name der Charge der Lagereinheit.

MHD: Das MHD der Lagereinheit.

Menge: Die aktuelle Menge der Lagereinheit.

Reservierte Menge: Die Menge, die von der vorhandenen Menge der Lagereinheit aktuell für Kundenaufträge reserviert ist.

Verfügbare Menge: Die Menge, die unter Berücksichtigung der Reservierung verfügbar ist.

Verpackung: Die Verpackungseinheit, die zu diesem Bestand erfasst wurde.

Bestandsdaten

myWMS – Release 2

Beschreibung der Funktionen:

Entität sperren: Der Datensatz wird mit einem auswählbaren Sperrkennzeichen versehen. Er zählt damit nicht mehr zum verfügbaren Bestand.

LE ins Nirwana buchen (löschen): Die Lagereinheit wird gelöscht. Wird dabei das Ladehilfsmittel leer, wird auch dieses gelöscht.


Vernichtungsauftrag erstellen: Diese Funktion bewirkt, dass für die selektierten Lagereinheiten Vernichtungsaufträge erzeugt werden. Ein Vernichtungsauftrag ist ein Kommissionierauftrag mit einer speziellen Auslagerstrategie. Über die Auslagerstrategie können weitere Parameter für die Erstellung und Bearbeitung von Vernichtungsaufträgen eingestellt werden.

Menge ändern: Es wird ein Dialog geöffnet, in dem die aktuelle Menge des ausgewählten Bestandes angepasst werden kann. Siehe auch Dokumentation zu Prozesse-Intern.

Lagereinheit umbuchen: Es wird ein Dialog geöffnet, mit dem die ausgewählte Lagereinheit auf ein anderes LHM umgebucht werden kann. Siehe auch Dokumentation zu Prozesse-Intern.

2 Ladehilfsmittel

Auf dem Ladehilfsmittel (LHM) sind die Lagereinheiten abgelegt. myWMS verwaltet alle Lagereinheiten auf einem Ladehilfsmittel.



Beschreibung der Felder:

Mandant: Der Mandant, dem das Ladehilfsmittel gehört.

Sperrkennzeichen: Das Sperrkennzeichen des Ladehilfsmittels.

ID, Label: Der Bezeichner oder Barcode des LHMs.

Typ: Der Ladehilfsmittel-Typ.

Bestandsdaten

myWMS – Release 2

Status: Der Status des Ladehilfsmittels gibt an, ob es sich um Wareneingangsware, Lagerware oder bereits kommissionierte Ware handelt.

Lagerplatz: Der Lagerplatz, auf dem sich das LHM aktuell befindet.

Lagereinheiten: Eine Liste von Lagereinheiten, die sich auf dem Ladehilfsmittel befinden.

Gewicht: Das Gewicht des LHM. Falls ein explizit gewogenes Gewicht vorliegt, wird dieses angezeigt. Ansonsten das berechnete Gewicht.

Anbruch: Dieses Kennzeichen wird gesetzt, wenn auf einem LHM eine Zu- oder Abbuchung getätigt wurde. Nicht angebrochene LHMs können in den Auslagerstrategien besonders berücksichtigt werden.

Träger: Das Träger-LHM. Falls sich das aktuelle LHM auf einem Träger-LHM befindet.

LHMs: Falls das aktuelle LHM ein Träger-LHM ist steht hier die Liste der darauf befindlichen LHMs.

Beschreibung der Funktionen:

Entität sperren: Der Datensatz wird mit einem auswählbaren Sperrkennzeichen versehen. Er zählt damit nicht mehr zum verfügbaren Bestand.

LHM ins Nirwana buchen (löschen): Das Ladehilfsmittel wird gelöscht. Dabei werden die darauf befindlichen Lagereinheiten ebenfalls gelöscht.

Vernichtungsauftrag erstellen: Diese Funktion bewirkt, dass für die selektierten Ladehilfsmittel Vernichtungsaufträge erzeugt werden. Ein Vernichtungsauftrag ist ein Kommissionierauftrag mit einer speziellen Auslagerstrategie. Über die Auslagerstrategie können weitere Parameter für die Erstellung und Bearbeitung von Vernichtungsaufträgen eingestellt werden.

LHM umbuchen: Öffnen des Dialogs zur Änderung des Stellplatzes eines LHMs. Siehe auch Dokumentation zu Prozesse-Intern.