


Практическая работа 27 – Распределение нагрузки маршрутизатором (eigrp)

Построил сеть:



Конфигурация роутер0:

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.1.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#int fa4/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.3.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet4/0, changed state to down
Router(config-if)#int fa5/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.4.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet5/0, changed state to down
Router(config-if)#ro eigrp 100
Router(config-router)#net 192.168.1.0
Router(config-router)#net 192.168.3.0
Router(config-router)#net 192.168.4.0
Router(config-router)#exit
```

Роутер1:

```

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa4/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.3.200 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet4/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet4/0, changed state to up

Router(config-if)#int fa5/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.5.200 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet5/0, changed state to down
Router(config-if)#
Router(config-if)#ro eigrp 100
Router(config-router)#net 192.168.3.0
Router(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 192.168.3.100 (FastEthernet4/0) is up: new
adjacency

Router(config-router)#net 192.168.5.0
Router(config-router)#exit

```

Роутер3:

```

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa4/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.4.200 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet4/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet4/0, changed state to up

Router(config-if)#int fa5/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.6.200 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet5/0, changed state to down
Router(config-if)#ro eigrp 100
Router(config-router)#net 192.168.4.0
Router(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 100: Neighbor 192.168.4.100 (FastEthernet4/0) is up: new
adjacency

Router(config-router)#net 192.168.6.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Роутер2:

```

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int fa0/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.2.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#int fa4/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.5.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet4/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet4/0, changed state to up

Router(config-if)#int fa5/0
Router(config-if)#ip ad 192.168.6.100 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet5/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet5/0, changed state to up

Router(config-if)#ro eigrp 100
Router(config-router)#net 192.168.2.0
Router(config-router)#net 192.168.5.0
Router(config-router)#net 192.168.6.0
Router(config-router)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

```

Симуляция:

