

## [Bài đọc] Sử dụng input, button và textarea

### Thẻ input

Thẻ input được sử dụng để tạo các trường giúp người dùng nhập thông tin vào.

Có nhiều loại input khác nhau, trong đó phổ biến là:

- text
- password
- checkbox
- radio
- reset
- submit
- hidden

### Input Text

Dùng để nhập dữ liệu chuỗi ngắn (trên 1 dòng).

```
<form action="https://learn.rikkeiacademy.com/">  
  <label>Account:</label>  
  <input type="text" name="account" />  
</form>
```

Account:

### Input Password

Dùng để nhập vào mật khẩu.

```
<form action="https://learn.rikkeiacademy.com/">  
  <label>Password:</label>  
  <input type="password" name="password" />  
</form>
```

Password:

## Input Checkbox

Dùng để lựa chọn **nhều** hạng mục từ một danh sách.

```
<form action="https://learn.rikkeiacademy.com/">
  <label>Sở thích:</label><br />
  <input type="checkbox" /> Du lịch<br />
  <input type="checkbox" /> Thể thao<br />
  <input type="checkbox" /> Nấu ăn<br />
</form>
```

Sở thích:

- ☐ Du lịch
- ☐ Thể thao
- ☐ Nấu ăn

## Input Radio

Dùng để lựa chọn **một** hạng mục từ một danh sách

```
<form action="https://learn.rikkeiacademy.com/">
  <label>Sở thích:</label><br />
  <input type="radio" /> Du lịch<br />
  <input type="radio" /> Thể thao<br />
  <input type="radio" /> Nấu ăn<br />
</form>
```

Sở thích:

- ☐ Du lịch
- ☐ Thể thao
- ☐ Nấu ăn

**Lưu ý:** thuộc tính checked cho phép quy định giá trị mặc định được chọn.

## Input Reset

Dùng để xoá các giá trị trong một form, đưa các trường về giá trị mặc định của chúng.

```
<form action="https://learn.rikkeiacademy.com/">
  <label>Account:</label>
  <input type="text" name="account" value="admin" /><br />
  <label>Sở thích:</label><br />
  <input type="radio" />Du lịch<br />
  <input type="radio" />Thể thao<br />
  <input type="radio" />Nấu ăn<br /><br />
  <input type="reset" value="Reset" />
</form>
```

Account:

Sở thích:

☐ Du lịch

☐ Thể thao

☐ Nấu ăn

## Input Submit

Dùng để hiển thị một nút, có chức năng đẩy dữ liệu từ form lên server khi bấm vào.

```
<form action="https://learn.rikkeiacademy.com/" method="get">
  <label>Account:</label>
  <input type="text" name="account" value="admin" /><br />
  <label>Sở thích:</label><br />
  <input name="travel" value="travel" type="radio" />Du lịch<br />
  <input name="sport" value="sport" type="radio" />Thể thao<br />
  <input name="cooking" value="cooking" type="radio" />Nấu ăn<br /><br />
  <input type="submit" value="Submit" />
</form>
```

Account:

Sở thích:

☐ Du lịch

☐ Thể thao

☐ Nấu ăn

## Input Hidden

Dùng để chứa giá trị của form nhưng không hiển thị trên giao diện người dùng. Dữ liệu này cũng được đẩy lên server như bình thường.

```
<form action="https://learn.rikkeiacademy.com/" method="get">
  <label>Account:</label>
  <input type="text" name="account" value="admin" /><br />
  <label>Sở thích:</label><br />
  <input name="travel" value="travel" type="radio" />Du lịch<br />
  <input name="sport" name="sport" type="radio" />Thể thao<br />
  <input name="cooking" name="cooking" type="radio" />Nấu ăn<br /><br />
  <input type="submit" value="Submit" />
</form>
```

Account:

Sở thích:

☐ Du lịch

☐ Thể thao

☐ Nấu ăn

## Thẻ button

Thẻ button được sử dụng để hiển thị một nút.

Bên trong thẻ button thì chúng ta có thể đưa các nội dung khác vào, chẳng hạn như là chuỗi hoặc hình ảnh. Đây cũng chính là sự khác biệt so với việc sử dụng thẻ input button, bởi vì bên trong input button thì chỉ có thể chứa text.

```
<form action="https://learn.rikkeiacademy.com/" method="get">
  <button type="button">
    
  </button>
</form>
```



## Thẻ textarea

Thẻ textarea được sử dụng để hiển thị trường nhập chuỗi dài (nhiều dòng).

```
<form action="https://learn.rikkeiacademy.com/" method="get">
  <label>Description:</label><br>
  <textarea cols="50" rows="4">This is a very very long text text text
text text text</textarea>
</form>
```

Description:

This is a very very long text text text text text  
text