

客户端使用手册(Windows)

一、安装

(一) 确定服务器的操作系统位数

Windows xp、2000、2003 系统，在我的电脑属性里，可以很明显地看到标识。如果没有注明是 64 位的，那么默认就是 32 位的

Windows 7 系统在控制面板，点击系统，在系统类型里，标注有操作系统位数


(二) 安装 VPN 客户端

VPN 客户端分为 32 位系统和 64 位系统二种，安装时，必须按上一步中检测到的系统进行安装，系统为 32 位则必须安装 32 位系统，系统为 64 位必须安装 64 位系统，安装过程如下：


注意事项：

必须以管理员登录进行安装，并且确定操作系统位数


按照操作系统类型双击合适的安装包：



2.启动安装程序，直接点击“下一步”按钮



3.选择安装目录，选择好以后点击“下一步”按钮



4.程序将自动启动安装，安装完毕后，点击完成按钮即可以退出安装




二、VPN 使用

(一) 网络条件

默认情况下堡垒机已经安装好了 VPN 系统，不需要进行额外的设置，VPN 使用的是 TCP 8443 端口，因此，使用 VPN 功能前，需要在防火墙上对公网打开堡垒机的 TCP 8443 端口，移动用户即可以连接使用。

(二) 用户使用

1.启动 VPN 系统，VPN 安装好以后，在菜单中会产生一个 VPN 的菜单，点击菜单里的 VPN 即可以启动 VPN 软件




VPN 启动后在 Windows 右下角的工具栏会产生一个图标：



2. 设置 VPN 服务器，鼠标右击 VPN 图标，选择“系统配置”菜单




系统会打开 VPN 服务器对话框，在服务器 1 中输入堡垒机外网 IP，点击确认按钮即完成设置




3. 用户使用，鼠标右击 VPN 图标，选择“连接”菜单，即可以进行连接，在连接对话框中输入堡垒机的用户名、密码，即可以登录：

用户名：admin

默认密码：admin@1234567890（请及时修改）




登录后，VPN 图标即可以显示为绿色，这时即可以通过堡垒机访问内网




4.VPN 连通后访问堡垒机： VPN 连通后，堡垒机内网 IP 为 10.11.0.1，通过访问堡垒机这个 IP，就可以实现对内网的运维（关于堡垒机操作请参考堡垒机使用手册）

(三) VPN 程序卸载

1.VPN 程序卸载，在开始菜单中选择 VPN 菜单里的 UNWISE,即可以开始卸载程序



默认选择自动模式，点击下一步



点击完成后即完成卸载

