

1. 获取阿里云镜像加速站点地址

1.1 登录阿里云，进入控制台页面

1.2 选择左侧“产品与服务”中的“容器镜像服务”



1.3 选择“镜像加速器”，复制加速器地址



2. 配置镜像加速地址

2.1 打开命令行窗口，输入以下命令编辑docker.service文件

```
vim /usr/lib/systemd/system/docker.service
```

2.2 按i键，进入编辑模式，按下图指示的位置，将镜像地址替换为上面获取到的镜像加速地址

```
root@localhost:~
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
[Unit]
Description=Docker Application Container Engine
Documentation=http://docs.docker.com
After=network.target
Wants=docker-storage-setup.service
Requires=docker-cleanup.timer

[Service]
Type=notify
NotifyAccess=main
EnvironmentFile=/run/containers/registries.conf
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/docker
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/docker-storage
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/docker-network
Environment=GOTRACEBACK=crash
Environment=DOCKER_HTTP_HOST_COMPAT=1
Environment=PATH=/usr/libexec/docker:/usr/bin:/usr/sbin
ExecStart=/usr/bin/dockerd-current \
    --registry-mirror=https://umc3kkla.mirror.aliyuncs.com \
    --add-runtime docker-runc=/usr/libexec/docker/docker-runc-current \
    --default-runtime=docker-runc \
    --exec-opt native.cgroupdriver=systemd \
    --userland-proxy-path=/usr/libexec/docker/docker-proxy-current \
-- INSERT
```

里面的镜像地址替换成你自己的

2.3 按esc键推出编辑模式，然后按:键，输入wq后回车，保存文件后推出vi编辑器

3. 刷新docker配置，重启docker服务

3.1 命令行窗口执行sudo systemctl daemon-reload命令刷新配置

3.2 命令行窗口执行sudo systemctl restart docker命令重启docker