



## Caso de uso expandido: 58

Nombre	Modificar lugares
Actores	Administrador
Requerimientos	RF[34.1], RF[34.2], RF[34.3], RF[34.4], RF[34.5]
Objetivo y resumen	El sistema permitirá modificar la información de los lugares agregados al sistema. Por ejemplo, cambiando su tamaño o eliminando zonas o subzonas
Descripción total	<p>El sistema permitirá modificar el tamaño de la subzona siempre y cuando la sumatoria de los nuevos tamaños sea igual al tamaño de la zona.</p> <p>Se puede agregar o eliminar tipos de medios aceptados, siempre y cuando no haya ningún lote que tenga como destino dicho lugar y además que este siendo transportado por un tipo de medio que se desea eliminar.</p> <p>El sistema también permitirá eliminar subzonas para agregar nuevas, siempre y cuando las capacidades de todas las subzonas de la zona sean igual a la capacidad de la zona.</p> <p>El sistema también permitirá eliminar zonas para crear nuevas zonas siempre y cuando se crean nuevas subzonas para estas (no olvidemos que la capacidad de estas subzonas tiene que ser igual al de la zona), y además la sumatoria de la capacidad de las zonas es igual al del lugar.</p> <p>El sistema contempla realizar estas operaciones cuando ya existen unidades en las subzonas o zonas a modificar o eliminar. Por lo antes dicho, una vez que se haya modificado las estructuras de almacenaje del lugar, previo a la confirmación de la misma el sistema mostrará las unidades afectadas por dichos cambios. El administrador que este efectuando dichas modificaciones deberá asignarles a dichas unidades una nueva subzona y localización de la misma en la nueva estructura del almacenaje.</p>
Pre condiciones	El usuario debe ser administrador
Post condiciones	Se vuelve a la ventana Home
Include y extends	Include: NO, Extends: Eliminar zona(RF[34.4])

Flujo principal

Caso 1:  
Sistema: despliega panel de modificar lugar  
Usuario: selecciona medio de transporte aceptado a eliminar  
Sistema: Elimina medio de transporte aceptado  
Caso 2:  
Sistema: despliega panel de modificar lugar  
Usuario: selecciona subzona a eliminar  
Sistema: elimina subzona  
Caso 3:  
Sistema: despliega panel de modificar lugar  
Usuario: selecciona zona a eliminar  
Sistema: elimina zona

Pasos alternativos

Caso 1:  
Sistema: despliega panel de modificar lugar  
Usuario: selecciona medio de transporte aceptado a eliminar  
Sistema: Muestra mensaje de error debido a que hay un transporte hacia ese lugar que va a utilizar ese medio  
Caso 2:  
Sistema: despliega panel de modificar lugar  
Usuario: selecciona subzona a eliminar  
Sistema: muestra mensaje de error debido a que las subzonas no igualan la capacidad de la zona  
Caso 3:  
Sistema: despliega panel de modificar lugar  
Usuario: selecciona zona a eliminar  
Sistema: muestra mensaje de error debido a que las zonas no igualan la capacidad del lugar