



# Guide d'installation

---

Factures Électroniques dans myIATA

05 mai 2006

## **Informations de droits d'auteur**

Ce document est la propriété exclusive d'International Air Transport Association (IATA). Le destinataire s'engage à ne pas copier, transmettre, utiliser ni divulguer les informations confidentielles et propriétaires contenues dans ce document, par quelque moyen que ce soit, sans le consentement express et écrit de IATA. En acceptant un exemplaire, le destinataire consent à adhérer à ces conditions concernant la confidentialité des pratiques et procédures de IATA, et d'utiliser ces documents uniquement dans le but de répondre à la méthodologie de fonctionnement de IATA.

IATA © 2005, Tous droits réservés

## **Marques de commerce**

Tous les autres noms de sociétés ou de produits utilisés dans le présent document sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Table des Matières

<b>Informations de droits d'auteur .....</b>	<b>2</b>
<b>Marques de commerce .....</b>	<b>2</b>
<b>Table des Matières .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Procédure d'installation .....</b>	<b>4</b>
1.1. Téléchargement du Certificat AC Racine et d'Émission .....	4
1.2. Instructions pour Acrobat Reader 6.0 .....	4
1.3. Instructions pour Acrobat Reader 7.0 .....	4
<b>Liste des Illustrations .....</b>	<b>5</b>
Illustration 1 : Configuration correcte pour Acrobat Reader 6.0.....	5
Illustration 1 : Configuration correcte pour Acrobat Reader 7.0.....	6

## 1. Procédure d'installation

Chacune des factures électroniques délivrées par IATA est signée électroniquement conformément à la disposition nationale dans la loi de la Directive Européenne 2001/115/EC. Afin de vérifier la signature des factures, vous devrez suivre les étapes décrites dans la Section 1.1. Ensuite, selon la version d'Acrobat Reader que vous utilisez, suivez les instructions des Sections 1.2 ou 1.3.

### 1.1. Téléchargement du Certificat AC Racine et d'Émission

Téléchargez et importez les deux certificats dans Internet Explorer. Veuillez suivre les étapes suivantes pour installer chacun des certificats AC racine et d'émission répertoriés ci-dessus :

- Cliquez sur le lien du certificat AC racine/d'émission à installer.
- Cliquez sur le bouton Ouvrir dans la boîte de dialogue.
- Dans la boîte de dialogue **Certificat Numérique**, cliquez sur **Détails** pour visualiser les informations concernant le
- certificat AC racine/d'émission.
- Cliquez sur Installer le Certificat pour installer le certificat AC racine/d'émission.
- Dans la boîte de dialogue **Assistant d'Importation du Gestionnaire de Certificats**, cliquez sur **Suivant** et activez l'option "Sélectionner automatiquement
- le magasin de certificats selon le type de certificat".
- Cliquez sur **Suivant** puis sur **Terminer**.
- Suivez les instructions de la Section 1.2 si vous utilisez Acrobat Reader 6.0.
- Suivez les instructions de la Section 1.3 si vous utilisez Acrobat Reader 7.0.

### 1.2. Instructions pour Acrobat Reader 6.0

- Dans la **boîte de dialogue Préférences**, sélectionnez **Signatures Numériques** sur la gauche, puis cliquez sur
- **Préférences Avancées**.
- Dans la boîte **Sécurité des Certificats Microsoft Windows** :
  - Spécifiez que vous souhaitez importer et utiliser des identités provenant du Magasin de Certificats
  - Spécifiez que vous souhaitez faire confiance à tous les certificats racine pour 1) valider les signatures et 2) valider les documents certifiés.

### 1.3. Instructions pour Acrobat Reader 7.0

- Dans la **boîte de dialogue Préférences**, sélectionnez **Sécurité** sur la gauche, puis cliquez sur **Préférences**
  - **Avancées**.
  - Cliquez sur l'onglet **Intégration Windows**, puis :
    - Spécifiez que vous souhaitez importer et utiliser des identités provenant du Magasin de Certificats
- Spécifiez que vous souhaitez faire confiance à tous les certificats racine pour 1) valider les signatures et 2) valider les documents certifiés.

## Liste des Illustrations




Illustration 1 : Configuration correcte pour Acrobat Reader 6.0




Illustration 1 : Configuration correcte pour Acrobat Reader 7.0