


Manual de instalação e configuração do sistema dBackup

Manual de instalação e configuração do sistema dBackup

1. Acesse o site www.dinizsoft.com.br/versoes e desça até localizar **Ferramentas > dBackup**:



Faça o download do arquivo clicando em cima do descrito dBackup, descompacte-o e jogue dentro da pasta C:\Dinizsoft\Executáveis;

1.1. Ainda dentro da pasta executáveis, clique com o botão direito do mouse em cima do executável do dBackup, clique em Propriedades, na aba Compatibilidade, marque "Executar este programa como administrador".

2. Retorne para C: , e crie uma pasta com o nome **Backups Dinizsoft**.

Obs.: essa pasta será onde armazenarão os backups executados pelo sistema dBackup.


2.1. Em seguida, clique com o botão direito do mouse em cima da pasta e crie um atalho da mesma na área de trabalho.

Obs.: esse atalho servirá para explicar e mostrar ao cliente, onde estarão os arquivos backupados, realizados pelo sistema dBackup.


2.2. Novamente, clique com o botão direito do mouse, em seguida *Propriedades*, na aba *Segurança*, adicione *Todos*, e dê permissão a todos usuários.

Agora iremos iniciar a configuração no sistema dBackup.


3. Em C:\Dinizsoft\Executaveis, dê dois cliques no arquivo dBackup.exe para abri-lo, em seguida, clique em *Configurações*:




3.1. O sistema solicitará a senha SMAD para acesso a tela de configurações, informe a senha do dia, e clique em *Confirmar*.




3.2. Busque a pasta criada em C: com o nome *Backups Dinizsoft*:




Local de backup padrão (deve ser uma pasta local)  Porta do firebird padrão


Bancos adicionados Execuçõs

Autenticação do Windows (caso necessário)
Usuário:
Senha:

☒ Executar backup automaticamente  Salvar configurações


3.3. Confira a porta do firebird configurada em C:\Dinizsoft\Configs, caso não esteja a padrão 3050, faça a alteração.



Local de backup padrão (deve ser uma pasta local)  Porta do firebird padrão


Bancos adicionados Execuçõs

Autenticação do Windows (caso necessário)
Usuário:
Senha:

☒ Executar backup automaticamente  Salvar configurações

3.4. Clique no botão *Adicionar Banco* para incluir os bancos de dados que deverão ser backupeados.

Obs.: Poderá também ser utilizado o botão ao lado, *Localizar Bancos*, esse botão trará automaticamente todos os bancos que encontrar, porém sempre confira todos antes de salvar as configurações.



Local de backup padrão (deve ser uma pasta local) Porta do firebird padrão

Bancos adicionados Execuções

Autenticação do Windows (caso necessário)
 Usuário:
 Senha:

☒ Executar backup automaticamente

3.4.1. Só após conferir todos os dados informados, clique em *Confirmar*. Em seguida, repita o processo até que seja incluído todos os bancos de dados em Bancos adicionados.

Banco de dados (caminho ou alias)

☒ Usar porta do firebird padrão

Sistema CNPJ Razão social

Descrição

☒ Usar local de backup padrão ☐ Copiar backup após verificação

Em *Execuções*, será onde definiremos os horários em que os backups serão realizados:

3.5. Clique em *Adicionar Execução* para incluir os horários de backup.



3.5.1. Defina o *horário* e os *dias* para execução, em seguida, clique em *Confirmar*.

Executar às: 11:10

Dias de execução

☐ Todos os dias

☐ Domingo

☒ Segunda

☒ Terça

☒ Quarta

☒ Quinta

☒ Sexta

☒ Sábado

× Cancelar

✓ Confirmar

Padronizações de execuções a seguir:

- Empresas que trabalham das 08h:00m às 18h:00m, programar:
Segunda à Sábado às 11h:10m e de Segunda à Sexta às 17h:10m.
- Empresas que trabalham manhã, tarde e noite, programar:
Segunda à Domingo às 11h:10m + 17h:10m + 22h:10m.
- Empresas que trabalham tarde e noite, programar:
Segunda à Domingo às 17h:10m + 22h:10m.
- Empresas que trabalham somente à noite, programar:
Segunda à Domingo às 22h:10m.

Obs.: É de extrema importância confirmar com o cliente qual seu horário de trabalho, para que o backup não seja programado a ser executado fora do expediente.

Caso necessário, configure a execução fora do horário padrão definido a cima, lembrando sempre da margem de 20 minutos que o computador precisa ainda estar ligado para verificação.

3.6. Particularidade: Em casos que o computador é acessado eventualmente via TS (terminal service), será necessário informar usuário e senha do usuário administrador. Não sendo o caso, pule para o próximo passo.

Autenticação do Windows (caso necessário)

Usuário:

Senha:

3.7. Após todas as configurações realizadas e revisadas, clique em *Salvar Configurações*:

Local de backup padrão (deve ser uma pasta local)

C:\Backups Dinizsoft

Porta do firebird pa

3050

Bancos adicionados

ERPrise

10.982.052/0001-64

DINIZSOFT SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA ME

C:\Dinizsoft\Gerencial3\Gerencial3.fdb

CTe

10.982.052/0001-64

DINIZSOFT SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA ME

C:\Dinizsoft\CTe\CTe.fdb

Execuções

11:10

Dom

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sab

17:10

Dom

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

Sab

Autenticação do Windows (caso necessário)

Usuário:

Senha:


Executar backup automaticamente

Salvar configurações

4. Utilize o menu iniciar do Windows para buscar por *Agendador de Tarefas*.




4.1. Clique para abri-lo, e confira se todas as execuções e verificações foram criadas corretamente através de *Biblioteca do Agendador de Tarefas > Dinizsoft*:



5. Aquisição do armazenamento em nuvem:

1. Será necessário incluir o contrato do dBackup no sistema Dinizsoft.
2. Será necessário criar o cadastro da(s) empresa(s) no sistema dConsole.

Na tela inicial do sistema dBackup, apresentará, *"Backup em nuvem desabilitado"* quando o backup está por responsabilidade do cliente:



e *"Backup em nuvem habilitado"* quando o cliente contratou nosso serviço de armazenamento:

