



**Manual de instalação e configuração  
do sistema de acesso remoto  
RustDesk**

## Manual de instalação e configuração do sistema RustDesk

1. Acesse o site [www.dinizsoft.com.br](http://www.dinizsoft.com.br) e desça até localizar **Ferramentas > Repositório no GitHub**:




1.1. Clique em **Repositório no GitHub > Drivers > Utilitários > Software de terceiros**, localize RustDesk.exe e clique para fazer o download.


Obs.: Jogue o arquivo instalador RustDesk.exe dentro de C:\Dinizsoft\Ferramentas no computador do cliente.

2. Clique com o botão direito do mouse em cima de RustDesk.exe e execute a instalação como administrador.


2.1. Após executar a instalação o sistema fará as configurações iniciais e irá abrirá automaticamente. Em seguida, clique em *Instalar*:




2.2. Mantenha “Criar atalhos no Menu Iniciar” e “Criar ícone na Área de Trabalho” marcados e clique em *Aceitar e Instalar*:




**2.3.** Agora será necessário inserir as configurações do servidor para uma melhor performance durante as conexões.




**2.3.1.** Clique em Configurações através dos . . . (três pontinhos).




**2.4. Em Display, marque: “Mostrar cursor remoto”, “Desativar som” e “Permitir copiar e colar arquivos”.**



**2.5. Clique em Rede:**




### 2.5.1. Clique em *Desbloquear configurações de rede*:




### 2.5.2. Copie a chave de importação e clique no botão “*Importar Configuração do Servidor*”:

#### Chave para importação:

=0nI9MWQ0MIbFdIQqxb4FGMJlON48kUDV0cFJVMUljbxTtV3kjMk92ZvVIUahlI6ISeltmIsICNwljL3cTMuMjMy4SNz8yL6MHcORHaiojIpBXyiwi0AjMuczNx4yMyljL1Mjl6ISehxWZyJCLlQDMY4yN3EjLzljMuUzMiojlON3boJye




**2.5.3.** Após campos preenchidos automaticamente, clique no botão *Aplicar*.



**Caso necessário, insira as configurações do servidor manualmente:**

- Servidor de ID: 35.223.177.204
- Servidor de Relay: 35.223.177.204
- Servidor de API: https://35.223.177.204
- Key: XZRUogod297V+Wn9T1REsECRO87II0axnLjBWE

**2.5.4.** Retorne para tela inicial e confira se está apresentando somente a palavra Pronto, caso sim, o RustDesk pode ser fechado, pois foi instalado e configurado corretamente.



**3.** Na área de trabalho, altere o nome do atalho para **RustDesk Dinizsoft**.



**3.1.** Apresente o sistema RustDesk ao cliente, explique como funciona, para que serve e o motivo do qual foi instalado.