

Számítógép és hálózati arch. I

FTP kiszolgáló telepítése

FTP szolgáltatás

- **Kiszolgáló ellenőrzése:**
 - ftp 127.0.0.1
- **A telepítés mente:**
 - apt-get install proftpd

FTP szolgáltatás

- **proftpd konfigurálása**
 - érintett állományok
 - /etc/proftpd/proftpd.conf
 - /etc/proftpd/welcome.msg

FTP szolgáltatás

- Konfigurálás menete
 - /etc/proftpd/proftpd.conf

FTP szolgáltatás

- proftpd.conf felépítése, paraméterei

ServerName "....." (szerver neve)

ServerType standalone (szerver típusa)

DeferWelcome off (belépéskor üdvözlő üzenet)

DefaultServer on (alapértelmezett szerverként használjuk-e)

ShowSymlinks on (Megjeleníti a szimbolikus hivatkozásokat)

FTP szolgáltatás

- proftd.conf felépítése, paraméterei

TimeoutIdle [ms] (a szerver ha nem kap semmilyen adatot vagy parancsot a klienstől [ms] alatt, akkor a szerver bontja a kapcsolatot a klienssel.)

TimeoutLogin [ms] (a szerver a megadott ideig vár, ha addig nem kap megfelelő felhasználónevet és jelszót, akkor a szerver bontja a kapcsolatot.)

FTP szolgáltatás

- proftd.conf felépítése, paraméterei

TimeoutNoTransfer [ms] (beállítja azt a maximális időt, amíg a kliens kapcsolatban maradhat a szerverrel anélkül, hogy valamilyen kapcsolatot létesítene a szerverrel.)

TimeoutStalled [ms] (megszakítja a megszakadt letöltéseket a megadott idő után. Ha az értéke 0, akkor az idő végtelen, nincs megszakítás.)

FTP szolgáltatás

- proftd.conf felépítése, paraméterei

DisplayLogin welcome.msg (belépéskor megjelenő üzenet, az adott user könyvtárában elhelyezendő)

MaxClients [szám "üzenet"] (Üzenet, ha a szerver megtelt)

MaxClientsPerHost[szám "üzenet"] (Üzenet, ha a kliens többször már nem csatlakozhat)

FTP szolgáltatás

- proftd.conf felépítése, paramétere

DefaultChdir [/home/~] (Kezdeti bejelentkezési könyvtár)

DefaultRoot ~ (Felhasználók korlátozása könyvtárakra)

Port 21 (port, csak ha ServerType standalone)

Umask 022 (könyvtár jogosultság)

User proftpd (milyen user néven fut)

Group nogroup (milyen csoportok használhatják)

FTP szolgáltatás

- proftd.conf felépítése, paraméterei

AllowForeignAddress [on/off] (Engedélyezi az idegen adatforgalmat)

AllowRetrieveRestart [on/off] (Engedélyezi a letöltések újratekintését)

AllowStoreRestart [on/off] (Engedélyezi a feltöltések újratekintését)

FTP szolgáltatás

- Szolgáltatás elindítása
 - `/etc/init.d/proftpd start`