



Manual de Instalación de la AVT

● INSTALACIÓN

1. Abra la carpeta **AVT-Monocromático** con su explorador de archivos, presione clic derecho y seleccione Abrir en una Terminal. O navegue a la carpeta desde la terminal con este comando.

```
cd /RUTA/DE/AVT-Monocromático
```

2. Debe darle permiso de ejecución al archivo **instalador**, para hacerlo seleccione el archivo y presione Ctrl + I, o clic derecho sobre el archivo y seleccione propiedades. A continuación diríjase a la ventana de permisos y active la opción "Permitir ejecutar el archivo como un programa". O bien puede abrir la carpeta en una terminal y ejecutar este comando.

```
sudo chmod +x instalador
```

3. Ejecute el archivo **instalador** abriendo la carpeta en una terminal y ejecutando el archivo como administrador.

```
sudo ./instalador
```

● DEMOSTRACIÓN

1. Para comprobar que se ha instalado correctamente el tema, debe abrir la carpeta **AVT-Monocromático** y otorgarle permisos de ejecución al archivo **demo.sh**.
2. Abra la carpeta **AVT-Monocromático** en una terminal y ejecute el archivo como administrador.

```
sudo ./demo.sh
```

● DESINSTALADOR

1. Abra la carpeta **AVT-Monocromático** y otorgue permisos de ejecución al archivo **desinstalador**.
2. Abra la carpeta **AVT-Monocromático** en una terminal y ejecute el archivo como administrador.

```
sudo ./desinstalador
```

PERSONALIZACIÓN

La personalización debe hacerse antes de la instalación, de lo contrario necesitará reinstalar el tema para aplicar los cambios. Para reinstalar el tema, solo tiene que ejecutar el archivo instalador nuevamente.

● PERSONALIZAR COLOR DE FONDO

1. Abra el archivo llamado **fondo.png** situado en la carpeta **Sello-AVT** con su editor de imágenes.
2. Cambie el modo de la imagen de indexado a RGB, y cambie el color de la imagen.
3. Una vez termine, regrese la imagen a modo indexado y guarde los cambios asegurándose de NO cambiar el nombre del archivo fondo.png ni su carpeta (**Sello-AVT**).

● PERSONALIZAR COLOR DE BARRA DE CARGA

1. Abra el archivo llamado **barpix.png** situado en la carpeta **Sello-AVT** con su editor de imágenes.
2. Cambie el modo de la imagen de indexado a RGB, y cambie el color de la imagen.
3. Una vez termine, regrese la imagen a modo indexado y guarde los cambios asegurándose de NO cambiar el nombre del archivo barpix.png ni su carpeta (**Sello-AVT**).

● PERSONALIZAR COLOR DEL SELLO

1. Abra el archivo llamado **Sello-AVT.png** situado en la carpeta **Sello-AVT** con su editor de imágenes.
2. Cambie el color del sello.
3. Una vez termine, guarde los cambios asegurándose de NO cambiar el nombre del archivo Sello-AVT.png ni su carpeta (**Sello-AVT**).

● PERSONALIZAR IMAGEN DE FONDO

1. Renombre, remueva o mueva el archivo llamado **fondo.png** a una carpeta diferente.
2. Ponga su imagen EN FORMATO PNG en la carpeta **Sello-AVT** y renómbrelo como **fondo.png**