

오프라인 활성화

직접 인터넷에 연결되어 있지 않은 PC에서 FlexNet 임베디드 라이선스를 활성화하려면 다음 단계가 필요합니다.


필수 확인 사항

1. Docking Station 사용 유무 확인 (Docking Station 제거 필요)
2. Activation ID의 유지보수 기간 확인 (아래 내용 참고)


수행 절차


1 단계:

1. ETAS License Manager를 실행합니다.
2. "Devices -> Settings" 로 이동하십시오.
3. Internet Proxy 의 Proxy Mode를 "None"으로 하십시오.




※ ETAS License Manager 에 "**Certificatie**" 버튼이 있는 경우, Proxy Mode 변경 후 "**Certificatie**" 실행 (최신 버전 ETAS License Manager 에는 "**Certificatie**" 버튼이 없습니다.)






4. "Devices -> Offline Activation..."으로 이동하십시오.
5. 입력 창에 원하는 기능의 Activation ID를 입력합니다.
6. "Create request..."를 클릭하여 "_activate_request.bin" 파일을 생성합니다.



이 파일을 인터넷에 연결된 컴퓨터에 복사합니다.


1. 웹 브라우저에서 [ETAS License & Download Portal](https://license.etas.com) (<https://license.etas.com>) 엽니다.
2. Activation ID로 로그인
3. "Devices" 메뉴에서 "Upload Capability Request" 를 선택합니다.



4. "파일선택"을 클릭하여 앞서 생성된 파일(*_activate_request.bin)을 선택하십시오.




5. "Upload" 을 클릭합니다.
6. 성공하면 브라우저에서 파일을 다운로드하라는 메시지가 표시됩니다. (*Response.bin)



7. 이 파일(*Response.bin)을 Offlien Activation을 요청한 컴퓨터로 가져오십시오.

2단계:

1. ETAS License Manager의 " Offlien Activation" 대화 상자에서 "Complete Activation..."을 클릭하십시오. [ETAS License & Download Portal](https://license.etas.com) (<https://license.etas.com>)에서 다운로드한 파일 (*Respnse.bin)을 선택합니다.



2. 라이선스가 활성화되었음을 확인하는 메시지가 표시됩니다.

※ ETAS License 유지보수 기간 확인

1. [ETAS License & Download Portal](https://license.etas.com) (<https://license.etas.com>)에 접속합니다.
 - ① To maintain your Activation ID 선택
 - ② Activation ID 입력
 - ③ Login

ETAS

ETAS License & Download Portal

Login

☐ Access to ETAS Downloadportal via your Email address
☐ To maintain your Entitlement ID
☒ To maintain your Activation ID

Activation ID

Language
English (United States)

Log in

① Activation & Entitlements > List Entitlements



2. Maintenance 필드에서 Expiration 확인

ETAS

Home Activation & Entitlements Licenses Devices

List of your Entitlements

Your license entitlements are listed here. You can sort this list by clicking on a column header.

View Export

Page 1 of 1

Activation ID Contains

Type	License model	Original copies	Available quantity	Total quantity	Maintenance	Product
<input type="checkbox"/>	FNE-LIC-MP	1	0	1	ISW_INCA_SRV-ME52 Version 1.0 Expiration: <input type="text"/> Show all	ISW_INCA_LIC-MP, Version 7.5.0 FNE Product - Machine-named license for INCA (Base Product)