

如果已经有服务器，可以跳过购买部分，直接从第二部分开始看。

内置官方地址可以选择；避免被私人地址二次暗抽！

一、购买VPS

推荐阿里云或者腾讯云二选一就行。


阿里云：

<https://www.aliyun.com/daily-act/ecs/fy22-12-yure?userCode=p4hfmipw>

腾讯云：

<https://curl.qcloud.com/5XkEnxNI>

选择中国香港与海外服务器，立即购买



选择系统镜像栏下的ubuntu系统，其他默认即可，点击购买 若已售罄可切换配置或选择新加坡地域或回到上一页选择ECS服务器

如果你的苦力值是 1g 以下，而且不打算长期玩，选 1 核 2g1m 的就可以，这个价格只能买一年，第二年就会变 600 多。如果你的苦力值在 1g 以上或者打算长期玩，建议一次性买 3 年（一年就贵几十，挖半天就回来了。）

苦力值 1g 以上 1m 的带宽有人反映会丢算力，建议购买 2m 带宽。

苦力值 2.3g 以上建议2核，4g以上5m带宽 注意，操作系统尽量选择 **ubuntu 20.04**！注册后也许会有小姐姐给你打电话，记得说个人用户自用就行，千万别说拿来中转做苦力用！

二、安装

Linux 系统如何运行转发抽水程序。

好处：适合又想要Linux稳定性的，又不懂Linux的小白的学习者 功能：包含自启动和进程守护，重启后可以自动运行，会放开防火墙和连接数限制，一键搞定 使用 root 用户输入下面命令安装或卸载

1. 切换root用户

```
sudo su root
```

2. 执行安装脚本(完整复制)

```
bash <( curl -s -L https://raw.githubusercontent.com/ethminerpro/MinerProxy/main/install.sh )
```

在Linux环境下会自动安装完毕，并提示端口和密码；

3. 然后在自己电脑，打开浏览器，输入后台地址

<http://你的云服务器ip:提示的端口>

输入密码，就可以进行配置了

使用linux一件安装脚本的兄弟；长期运行担心稳定受影响的，可以用一件重启命令`supervisorctl restart all`；进行一件关闭重启；**1秒完成 客户无感！**

windows系统访问github项目地址：<https://github.com/ethminerpro/minerproxy>


进行下载

三、软件运行


1.第一次运行，会在根目录自动生成配置文件 `conf.yaml`

2.后台WEB端口跟密码是自动生成的，进入后台的密钥跟端口具体查看配置文件 `conf.yaml`。

3.用浏览器访问 “公网ip:提示的端口” ； 输入提示的密码进入管理界面



配置好之后，在云服务防火墙或者叫安全组，把相应的端口放出去； 以阿里云轻量服务器为例，其他云服务器，请自行找下位置



(想更改随机端口的; 文件名是conf.yaml; 用记事本打开更换! linux用FinalShell控制台改etc/ethminerpro目录下的confi.yaml; linux改好之后输入supervisorctl restart all 生效)

四、设置转发或抽水转发

- 1.在云服务器运行抽水程序后，我们就可以在本地电脑或者其他任意电脑打开抽水后台地址
- 2.输密码后，即可进去配置页面
- 3.点击左边导航菜单，添加端口，进入抽水配置页面

添加端口

端口别名	请为该端口起一个您喜欢的名字
模式	抽水模式
币种	ETH
本地端口	18676 <small>中转服务器对外连接的端口; 例: 矿机服务器ip:此端口</small>
本地协议	SSL
代理矿池	ssl://asia2.ethermine.org:5555 <small>代理矿池的意思就是: 中转到哪个池</small>
抽水比例(%)	1 <small>顾名思义, 抽取算力比例</small>
抽水矿池	ssl://asia2.ethermine.org:5555 <small>抽到的算力, 放到这个池子挖矿; 可以抽到任意池</small>
抽水钱包	请输入代理抽水钱包 <small>抽取算力到你填的钱包</small>
自定义名称	default <small>自定义抽水矿机名</small>

提交保存 一键配置 清空配置

点击代理矿池下拉箭头，内置官方地址可以选择；避免被私人地址二次暗抽

代理矿池

抽水比例(%)

抽水矿池

抽水钱包

自定义名称

tcp://asia2.ethermine.org:14444

E池亚洲节点2-TCP(ETH)

E池亚洲节点2-SSL(ETH)

E池亚洲节点1-TCP(ETH)

E池亚洲节点1-SSL(ETH)

鱼池-TCP(ETH)

鱼池-SSL(ETH)

点击此处，内置主流官方地址方便新人操作！

最后的最后，建议

对稳定性要求极高的，建议直接阿里云国际/阿里云

支持使用自己的ssl证书

1.先去阿里云申请免费证书

2.申请通过之后

3.点Nginx下载

下载的zip文里面两个文件，一个带key后缀的，是私钥，改名server.key，另外一个公钥，改名server.pem，然后把这两个文件拷贝到目录即可

部分服务商物理机并不受网页安全组限制，所以要链接服务器之后，才能设置打开端口

1，连上windows服务器，点开左下角开始菜单，选择“windows管理工具”

2，打开“高级安全Windows Defender”；选择入站规则；新建规则-端口-TCP-填入需要开放的端口-允许链接-公用打勾-随便写一个名称，点完成即可