

Connexion à distance sur les machines enseignement linux N7

Pour pouvoir vous connecter à une machine Linux depuis l'extérieur, vous devez d'abord établir une connexion VPN(dsi.inp-toulouse.fr, rubrique [Mobilité - Nomadisme \(Wi-Fi, VPN\)](#)).


Pour accéder au bureau des machines linux à distance, il faut installer le client x2go disponible sur le site : <http://wiki.x2go.org/doku.php>

- Pour les systèmes windows et mac OS : Téléchargez et installez X2Go Client
- Pour les systèmes linux : `sudo apt-get install x2goclient` (ou la commande qui correspond à votre distribution).

1er lancement


Lancez X2Go depuis *Démarrer>Tous les programmes >xX2Go Client for Windows>X2Go Client*.

Au 1er lancement, vous serez invité à configurer votre session :




- 1-Session name** : Entrez un nom de session pour votre connexion.
- 2-Host** : Entrez le nom de la machine à laquelle vous voulez vous connecter.
Attention Il faut ajouter « .enseiht.fr » au nom de la machine (ex : c304-01.enseiht.fr).
- 3-Identifiant** : Entrez votre login Enseiht.
- 4-Session type** : Sélectionnez *MATE* comme environnement graphique.
- 5-Cliquez sur **Ok**.**

La configuration est terminée, saisissez votre mot de passe Enseiht, dans la case *Password*, dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre :



La connexion avec la machine se lance, il est fort probable que vous ayez un message d'avertissement du type :




Cliquez sur **Oui**.

La session se lance et vous avez accès à la machine distante.

Avant d'arrêter X2Go, vous devez fermer la session.

Pour les connexions suivantes

Il vous suffira de cliquer sur la session de votre choix (si vous avez configuré plusieurs sessions) sur la droite de la fenêtre d'accueil de X2Go :




Pour modifier la configuration d'une connexion

Cliquer sur la flèche, en bas de la fenêtre de votre session.

Choisissez *Session preference*.

La fenêtre de configuration de session s'ouvre. Vous pouvez, par exemple, modifier le nom de la machine sur laquelle vous souhaitez vous connecter.



Pour configurer une nouvelle session

Cliquez sur *Session* dans la barre de menu de la fenêtre d'accueil du logiciel et choisissez *Nouvelle session* :

