





		PPPPPPPPPP	文字数11文字	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		<Password>	半角英数字 + かっこ（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		<Password>	半角英数字 + かっこ（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		Pass012	英数字（半角）	正常値	送信	□	
		Pass 0 1 2	英数字（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		□□□□□	スペース（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		□□□□□	スペース（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		Pass□word	英語（半角） + スペース（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		Pass□word	英語（半角） + スペース（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
			空白	正常値	送信	□	
性別	・ラジオボタン ・初期値「男」	男		正常値	送信	□	
		女		正常値	送信	□	
郵便番号	・半角数字のみ ・最大7文字	123456	文字数6文字	正常値		□	
		Post	英語大文字（半角） + 英語小文字（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		POST	英語大文字（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		P O S T	英語大文字（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		p o s t	英語小文字（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		P012	英語（半角） + 数字	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		P 0 1 2	英語（全角） + 数字	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		012-345	数字 + ハイフン（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		012-345	数字 + ハイフン（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		0 1 2 3 4 5	数字（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		12345	数字（半角）	正常値		□	
		郵便番号	漢字	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		ゆうびんばんごう	ひらがな	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		〒	記号	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		ユウビンバンゴウ	カタカナ（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		㇏㇏㇏㇏㇏㇏	カタカナ（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		□□□□□	スペース（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		□□□□□	スペース（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		01□234	数字（半角） + スペース（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		01□234	数字（半角） + スペース（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		123456	文字数7文字	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
			空白	正常値	送信	□	
住所（都道府県）	・初期値空白		（選択無）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		北海道	リストから選択	正常値	送信	□	
住所（市区町村）	・ひらがな、漢字、数字、 カタカナ、ハイフン、 スペースのみ ・最大10文字	住所	漢字	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		じゅうしょ	ひらがな	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		ジュウシヨ	カタカナ（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		じゅしよ	カタカナ（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		address	英語（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		a d d r e s s	英語（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		住一所	漢字 + ハイフン（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		住-所	漢字 + ハイフン（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		住所012	漢字 + 数字（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		住所 0 1 2	漢字 + 数字（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		012@	数字（半角） + 記号	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		0 1 2 @	数字（全角） + 記号	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		住所.	漢字 + ドット	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		住□所	漢字 + スペース（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		住□所	漢字 + スペース（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		□□□□□	スペース（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		□□□□□	スペース（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		住所address	漢字 + 英語（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		<住所>	漢字 + かっこ（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		<住所>	漢字 + かっこ（半角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		住住住住住住住住住	文字数10文字	正常値	送信	□	
		住住住住住住住住住住	文字数11文字	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		12	数字（半角）	正常値	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		012	数字（全角）	エラー	エラーメッセージ「指定されている形式で入力してください。」	□	
		じゅじょ□Oジュー	ひらがな + 漢字 + スペース（全角） + 数字（全角） + カタカナ（全角） + ハイフン（全角）	正常値	送信	□	
		じゅじょ 0ジュー	ひらがな + 漢字 + スペース（半角） + 数字（半角） + カタカナ（半角） + ハイフン（半角）	正常値	送信	□ □	
			空白	正常値	送信	□	
		住所	漢字	エラー	エラーメッセージ「		

[illegible]