

画面	アカウント登録確認		
ファイル名	mail_confirm.php	テスト環境（OS）	Windows
日付	2024/5/22	テスト環境（ブラウザ）	Googlechrome
確認者	村上 恵梨		
テスト内容	初期値の確認 / 入力項目や選択項目に「入力値」を入れたときの「期待値」を調べる		

機能	設定条件	操作手順	分類	期待する動作	確認 済み	結果	備考
名前（性）	・初期値は空白 ・最大10文字 ・ひらがな、漢字のみ入力可 ・空白の場合、 赤字でエラーメッセージ 「名前（性）が未入力です」と でる	初期値は前のページで入力した内容が表示されている	正常値		<input type="checkbox"/>		
		「前に戻る」を押す	正常値	アカウント登録（return）画面に移行	<input type="checkbox"/>		
		最大文字数10文字以内 が入力されている状態で「登録する」を押す	正常値	次のページへ移行	<input type="checkbox"/>		
		漢字、ひらがな が入力されている状態で「登録する」を押す	正常値	次のページへ移行	<input type="checkbox"/>		
		空白のまま「登録する」を押す	エラー	アカウント登録確認にとどまる。 エラーメッセージ「名前（性）が未入力です。」	<input type="checkbox"/>		
名前（名）	・最大10文字 ・初期値は空白 ・ひらがな、漢字のみ入力可 ・空白の場合、 赤字でエラーメッセージ 「名前（名）が未入力です」と でる	初期値は前のページで入力した内容が表示されている	正常値		<input type="checkbox"/>		
		「前に戻る」を押す	正常値	アカウント登録（return）画面に移行	<input type="checkbox"/>		
		最大文字数10文字以内 が入力されている状態で「登録する」を押す	正常値	次のページへ移行	<input type="checkbox"/>		
		漢字、ひらがな が入力されている状態で「登録する」を押す	正常値	次のページへ移行	<input type="checkbox"/>		
		空白のまま「登録する」を押す	エラー	アカウント登録確認にとどまる。 エラーメッセージ「名前（名）が未入力です。」	<input type="checkbox"/>		
カナ（性）	・最大10文字 ・初期値は空白 ・カタカナのみ入力可 ・空白の場合、 赤字でエラーメッセージ 「カナ（性）が未入力です」と でる	初期値は前のページで入力した内容が表示されている	正常値		<input type="checkbox"/>		
		「前に戻る」を押す	正常値	アカウント登録（return）画面に移行	<input type="checkbox"/>		
		最大文字数10文字以内 が入力されている状態で「登録する」を押す	正常値	次のページへ移行	<input type="checkbox"/>		
		カタカナ（全角・半角） が入力されている状態で「登録する」を押す	正常値	次のページへ移行	<input type="checkbox"/>		
		空白のまま「登録する」を押す	エラー	アカウント登録確認にとどまる。 エラーメッセージ「カナ（性）が未入力です。」	<input type="checkbox"/>		
カナ（名）	・最大10文字 ・初期値は空白 ・カタカナのみ入力可 ・空白の場合、 赤字でエラーメッセージ 「カナ（名）が未入力です」と でる	初期値は前のページで入力した内容が表示されている	正常値		<input type="checkbox"/>		
		「前に戻る」を押す	正常値	アカウント登録（return）画面に移行	<input type="checkbox"/>		
		最大文字数10文字以内 が入力されている状態で「登録する」を押す	正常値	次のページへ移行	<input type="checkbox"/>		
		カタカナ（全角・半角） が入力されている状態で「登録する」を押す	正常値	次のページへ移行	<input type="checkbox"/>		
		空白のまま「登録する」を押す	エラー	アカウント登録確認にとどまる。 エラーメッセージ「カナ（名）が未入力です。」	<input type="checkbox"/>		
メールアドレス	・半角英数字 ・半角ハイフン（-）、 アットマーク（@）のみ ・最大100文字 ・空白の場合、 赤字でエラーメッセージ 「メールアドレスが未入力です」と でる	初期値は前のページで入力した内容が表示されている	正常値		<input type="checkbox"/>		
		「前に戻る」を押す	正常値	アカウント登録（return）画面に移行	<input type="checkbox"/>		
		最大文字数100文字以内 が入力されている状態で「登録する」を押す	正常値	次のページへ移行	<input type="checkbox"/>		
		英数字(半角)、ハイフン(-)、アットマーク(@) が入力されている状態で「登録する」を押す	正常値	次のページへ移行	<input type="checkbox"/>		
		空白のまま「登録する」を押す	エラー	アカウント登録確認にとどまる。 エラーメッセージ「メールアドレスが未入力です。」	<input type="checkbox"/>		
パスワード	・半角英数字のみ ・最大10文字 ・空白の場合、 赤字でエラーメッセージ 「パスワードが未入力です」と でる	初期値は前のページで入力した内容が表示されている	正常値		<input type="checkbox"/>		
		「前に戻る」を押す	正常値	アカウント登録（return）画面に移行	<input type="checkbox"/>		
		最大文字数10文字以内 が入力されている状態で「登録する」を押す	正常値	次のページへ移行	<input type="checkbox"/>		
		英数字(半角) が入力されている状態で「登録する」を押す	正常値	次のページへ移行	<input type="checkbox"/>		
		空白のまま「登録する」を押す	エラー	アカウント登録確認にとどまる。 エラーメッセージ「パスワードが未入力です。」	<input type="checkbox"/>		
性別	・ラジオボタン ・初期値「男」	初期値は前のページで入力した内容が表示されている	正常値		<input checked="" type="checkbox"/>		
		「登録する」を押す	正常値	次のページへ移行	<input checked="" type="checkbox"/>		
		「前に戻る」を押す	正常値	アカウント登録（return）画面に移行	<input type="checkbox"/>		
郵便番号	・半角数字のみ ・最大7文字 ・空白の場合、 赤字でエラーメッセージ 「郵便番号が未入力です」と でる	初期値は前のページで入力した内容が表示されている	正常値		<input type="checkbox"/>		
		「前に戻る」を押す	正常値	アカウント登録（return）画面に移行	<input type="checkbox"/>		
		最大文字数6文字以内 が入力されている状態で「登録する」を押す	正常値	次のページへ移行	<input type="checkbox"/>		
		数字(半角) が入力されている状態で「登録する」を押す	正常値	次のページへ移行	<input type="checkbox"/>		
		空白のまま「登録する」を押す	エラー	アカウント登録確認にとどまる。 エラーメッセージ「郵便番号が未入力です。」	<input type="checkbox"/>		
住所（都道府県）	・初期値空白 ・空白の場合、 赤字でエラーメッセージ 「住所(都道府県)が未選択です」と でる	初期値は前のページで入力した内容が表示されている	正常値		<input type="checkbox"/>		
		「前に戻る」を押す	正常値	アカウント登録（return）画面に移行	<input type="checkbox"/>		
		「登録する」を押す	正常値	次のページへ移行	<input type="checkbox"/>		
		空白のまま「登録する」を押す	エラー	アカウント登録確認にとどまる。 エラーメッセージ「住所(都道府県)が未選択です。」	<input type="checkbox"/>		
住所（市区町村）	・ひらがな、漢字、数字、 カタカナ、ハイフン、 スペースのみ ・最大10文字 ・空白の場合、 赤字でエラーメッセージ 「住所(市区町村)が未入力です」と でる	初期値は前のページで入力した内容が表示されている	正常値		<input type="checkbox"/>		
		「前に戻る」を押す	正常値	アカウント登録（return）画面に移行	<input type="checkbox"/>		
		最大文字数10文字以内 が入力されている状態で「登録する」を押す	正常値	次のページへ移行	<input type="checkbox"/>		
		ひらがな、漢字、数字(全角・半角)、カタカナ(全角・半角)、 ハイフン(全角・半角)、スペース(全角・半角) が入力されている状態で「登録する」を押す	正常値	次のページへ移行	<input type="checkbox"/>		
		空白のまま「登録する」を押す	エラー	アカウント登録確認にとどまる。 エラーメッセージ「住所(市区町村)が未入力です。」	<input type="checkbox"/>		
住所（番地）	・ひらがな、漢字、数字、 カタカナ、ハイフン、 スペースのみ ・最大100文字 ・空白の場合、 赤字でエラーメッセージ 「住所(番地)が未入力です」と でる	初期値は前のページで入力した内容が表示されている	正常値		<input type="checkbox"/>		
		「前に戻る」を押す	正常値	アカウント登録（return）画面に移行	<input type="checkbox"/>		
		最大文字数100文字以内 が入力されている状態で「登録する」を押す	正常値	次のページへ移行	<input type="checkbox"/>		
		ひらがな、漢字、数字(全角・半角)、カタカナ(全角・半角)、 ハイフン(全角・半角)、スペース(全角・半角) が入力されている状態で「登録する」を押す	正常値	次のページへ移行	<input type="checkbox"/>		
		空白のまま「確認する」を押す	エラー	アカウント登録確認にとどまる。 エラーメッセージ「住所(番地)が未入力です。」	<input type="checkbox"/>		
アカウント制限	・初期値「一般」	初期値は前のページで入力した内容が表示されている	正常値		<input type="checkbox"/>		
		「前に戻る」を押す	正常値	アカウント登録（return）画面に移行	<input type="checkbox"/>		
		「登録する」を押す	正常値	次のページへ移行	<input type="checkbox"/>		