


Hvordan sette opp DHCP DEL 1


1. Åpne server manager og Klikk på **Add roles and features** i Server Manager Dashboard.



2. Velg **Role-based or feature-based installation** og klikk **Next**.
3. Velg serveren du vil installere DHCP-rollen på, og klikk **Next**
4. velg **DHCP Server**, og klikk **Add Features** når dialogboksen vises.
5. velg Next til du kommer på siste side også velg install.

Del 2 konfigurere DHCP

1. trykk på trekanten som kommer opp ved flagget for å konfigurere DHCP.



2. Velg complete DHCP configuration
3. Velg om DHCP skal autoriseres automatisk i Active Directory. Dette er nødvendig i et domene.
4. Velg legitimasjon (administratorkontoen brukes vanligvis som standard) og klikk **Commit**. Klikk close når du er ferdig

Del 3 lage ny scope

1. Gå til **Tools** i Server Manager, og velg **DHCP**.
2. Velg DHCP-serveren fra listen i venstre panel.
3. Høyreklikk på **IPv4** (eller **IPv6**, avhengig av nettverket ditt), og velg **New Scope**.
4. Her er ting du må fylle ut.
 - **Navn og beskrivelse:** Gi Scope et beskrivende navn.
 - **IP-adresseområde:** Angi start- og sluttadressene for IP-adressene som skal deles ut.
 - **Ekskluder adresser:** Hvis noen adresser i området ikke skal deles ut, spesifiser disse.
 - **Leietid:** Angi hvor lenge en klient kan beholde en IP-adresse (standard er 8 dager).
 - **Ruter (standard gateway):** Skriv inn IP-adressen til gatewayen for nettverket ditt.
 - **Domenenavn og DNS-servere:** Oppgi domenenavn og IP-adresser til DNS-servere.
 - **WINS-servere (valgfritt):** Hvis du bruker WINS, angir du IP-adressene til serveren.
5. Velg å aktivere Scope med en gang, eller aktiver det senere.
6. Når du har aktivert scopen, høyreklikk på serverens navn i venstre rute.
7. Klikk på Autoriser fra kontekstmenyen, bekreft autorisasjon og refresh.
8. Kontroller at ip4 er grønn sånn at du vet det fungerer.