

1 - Table de R1	Destination	Routeur	Table de R2	Destination	Routeur	Table de S1	Destination	Routeur	Table de S2	Destination	Routeur
	90.0.0.0/8	0.0.0.0		90.0.0.0/8	200.50.70.1		90.0.0.0/8	0.0.0.0		90.0.0.0/8	120.0.0.1
	200.50.70.0/24	0.0.0.0		200.50.70.0/24	0.0.0.0		200.50.70.0/24	90.0.0.1		200.50.70.0/24	120.0.0.1
	150.30.0.0/16	200.50.70.2		150.30.0.0/16	0.0.0.0		150.30.0.0/16	90.0.0.1		150.30.0.0/16	120.0.0.1
	120.0.0.0/8	200.50.70.2		120.0.0.0/8	0.0.0.0		120.0.0.0/8	90.0.0.1		120.0.0.0/8	0.0.0.0
	206.20.55.0/24	200.50.70.2		206.20.55.0/24	120.0.0.2		206.20.55.0/24	90.0.0.1		206.20.55.0/24	120.0.0.2
2 - Table de R1	Destination	Routeur	Table de R3	Destination	Routeur	Table de S1	Destination	Routeur	Table de S3	Destination	Routeur
	90.0.0.0/8	0.0.0.0		120.0.0.0/8	0.0.0.0		90.0.0.0/8	0.0.0.0		206.20.55.0/24	0.0.0.0
	200.50.70.0/24	0.0.0.0		206.20.55.0/24	0.0.0.0		0.0.0.0	90.0.0.1		0.0.0.0	206.20.55.1
	0.0.0.0	200.50.70.2		0.0.0.0	120.0.0.1						
3 - enlever la route par défaut	Destination	Routeur	On rajoute une route vers un hôte	Destination	Routeur						
	90.0.0.0/8	0.0.0.0		90.0.0.0/8	0.0.0.0						
	200.50.70.0/24	90.0.0.1		200.50.70.0/24	90.0.0.1						
	150.30.0.0/16	90.0.0.1		150.30.0.0/16	90.0.0.1						
	120.0.0.0/8	90.0.0.1		120.0.0.0/8	90.0.0.1						
	206.20.55.0/24	90.0.0.1		206.20.55.119/32	90.0.0.1						