

DBWorld 邮箱设置指南

目录

DBWorld 邮箱设置指南	1
一、 开通邮箱 POP 服务	1
QQ 邮箱.....	1
Gmail 邮箱.....	2
新浪邮箱	3
163 邮箱	4
126 邮箱	5
Hotmail 邮箱	5
139 邮箱	6
二、 输入邮箱帐号	6
三、 设置服务器信息	7
四、 确定邮件规则，测试邮件连接	9

一、 开通邮箱 POP 服务

确定您想在 DBWorld 客户端使用的邮箱，开通该邮箱的 POP 服务。以下是一些常见邮箱开通 POP 的方法：

QQ 邮箱

1、登录 QQ 邮箱，点“设置”，再点“帐户”，如图：



2、在“POP3/IMAP/SMTP 服务”下，勾选“开启 POP3/SMTP 服务”即可。如果想收取“我的文件夹”、“QQ 邮件订阅”、“垃圾箱邮件”等，请同时勾选。再点“确定”。成功开通 POP3。



Gmail 邮箱

1、登录 Gmail 邮箱，点右上角“设置”，再点“转发和 POP/IMAP”，在“POP 下载”中点选“针对所有邮件启用 POP（包括已经下载的邮件）”，再点“保存修改”即可开通成功。



新浪邮箱

1、登录新浪邮箱，点“邮箱设置”，再点“帐户”，如图：



2、在“POP/SMTP 设置”中勾选“开启”，再点“保存”，即可开通成功。



163 邮箱

1、登录 163 邮箱，点“设置”，再点“账户”，如图：



2、在“POP3/SMTP/IMAP”设置中勾选“开启 POP3 服务”，再点“保存”，即可开通成功。



126 邮箱

1、登录 126 邮箱，点右上角“设置”，再点“POP3/SMTP/IMAP”，在“设置 POP3/SMTP/IMAP”中点选“开启 POP3 服务”，再点“确定”即可开通成功。



Hotmail 邮箱

1、登录 hotmail 邮箱，点右上角“设置”，再点“选项”，选择“使用 POP 连接设备和应用”：



2、在“使用 POP 连接设备和应用”页面，选择“启用 POP”并点击“保存”即可开通成功。

使用 POP 连接设备和应用 收件箱 > 选项 > 使用 POP 连接设备和应用

通过 Windows Phone 8、Outlook 2013 桌面应用、iPhone 或 Android 设备，可以使用 EAS 同步你的电子邮件。借助 EAS，您可以立即获取电子邮件，以及在一个位置查看所有文件夹、日历和联系人。[获取更多信息](#)

[连接到收件箱的其他方法](#)

POP

- ☒ 启用 ①
☐ 禁用

删除已下载的邮件

使用 POP 的应用和设备可以设置为在下载后从 Outlook.com 删除邮件，这意味着你将无法阅读 Outlook.com 中的邮件。

☒ 不要让设备或应用删除 Outlook.com 中的邮件。如果应用或设备设置为删除邮件，Outlook.com 将把邮件移动到特殊的 POP 文件夹。

☐ 按照设备或应用的指示进行操作 - 如果指示删除邮件，请执行删除操作。

②

☒ ③

139 邮箱

139 邮箱默认开启 POP 服务，可以直接跳至下一步：[输入邮箱账号](#)

邮箱协议设置 (支持POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV 需要帮助?)

收取选项： 的邮件：

☒ 收取“收件箱”的邮件

同步选项：☒ 禁止客户端删信 (为什么会有客户端删信?)

☒ 邮件从客户端收取后未读状态保持不变


(以上选项仅对POP3有效)

☐ SMTP发信后保存到“已发送”文件夹 ?

139邮箱支持 [Exchange](#) / [CardDAV](#) / [CalDAV](#)，还可以下载 [手机客户端](#)

二、在“邮箱设置”面板输入邮箱帐号

打开 DBWorld 客户端，选择协同云下的“邮箱设置”，输入用户信息（用户名任意填写，邮件帐号和密码如实填写），如图：



三、 在“邮箱设置”面板设置服务器信息

在“邮箱设置”面板，继续设置服务器信息，如图：

以下是一些常见邮箱的设置参数：

sina.com:

POP3 服务器地址:pop3.sina.com.cn (端口: 110)

SMTP 服务器地址:smtp.sina.com.cn (端口: 25)

sinaVIP:

POP3 服务器:pop3.vip.sina.com (端口: 110)

SMTP 服务器:smtp.vip.sina.com (端口: 25)

sohu.com:

POP3 服务器地址:pop3.sohu.com (端口: 110)

SMTP 服务器地址:smtp.sohu.com (端口: 25)

126 邮箱:

POP3 服务器地址:pop.126.com (端口: 110)

SMTP 服务器地址:smtp.126.com (端口: 25)

139 邮箱:

POP3 服务器地址:POP.139.com (端口: 110)

SMTP 服务器地址:SMTP.139.com(端口: 25)

163.com:

POP3 服务器地址:pop.163.com (端口: 110)

SMTP 服务器地址:smtp.163.com (端口: 25)

QQ 邮箱

POP3 服务器地址: pop.qq.com (端口: 110)

SMTP 服务器地址: smtp.qq.com (端口: 25)

QQ 企业邮箱

POP3 服务器地址: pop.exmail.qq.com (SSL 启用 端口: 995)

SMTP 服务器地址: smtp.exmail.qq.com (SSL 启用 端口: 587/465)

yahoo.com:

POP3 服务器地址:pop.mail.yahoo.com

SMTP 服务器地址:smtp.mail.yahoo.com

雅虎邮箱 POP3 的 SSL 不启用端口为 110, POP3 的 SSL 启用端口 995; SMTP 的 SSL 不启用端口为 25, SMTP 的 SSL 启用端口为 465

yahoo.com.cn:

POP3 服务器地址:pop.mail.yahoo.com.cn (端口: 995)

SMTP 服务器地址:smtp.mail.yahoo.com.cn (端口: 587)

HotMail

POP3 服务器地址: pop3.live.com (端口: 995)

SMTP 服务器地址: smtp.live.com (端口: 587)

gmail(google.com)

POP3 服务器地址:pop.gmail.com (SSL 启用 端口: 995)

SMTP 服务器地址:smtp.gmail.com (SSL 启用 端口: 587)

263.net:

POP3 服务器地址:pop3.263.net (端口: 110)

SMTP 服务器地址:smtp.263.net (端口: 25)

263.net.cn:

POP3 服务器地址:pop.263.net.cn (端口: 110)

SMTP 服务器地址:smtp.263.net.cn (端口: 25)

x263.net:

POP3 服务器地址:pop.x263.net (端口: 110)

SMTP 服务器地址:smtp.x263.net (端口: 25)

21cn.com:

POP3 服务器地址:pop.21cn.com (端口: 110)

SMTP 服务器地址:smtp.21cn.com (端口: 25)

Foxmail:

POP3 服务器地址:POP.foxmail.com (端口: 110)

SMTP 服务器地址:SMTP.foxmail.com (端口: 25)

china.com:

POP3 服务器地址:pop.china.com (端口: 110)

SMTP 服务器地址:smtp.china.com (端口: 25)

tom.com:

POP3 服务器地址:pop.tom.com (端口: 110)

SMTP 服务器地址:smtp.tom.com (端口: 25)

四、 确定邮件规则，测试邮件连接

在“邮箱设置”面板输入邮件规则，或者使用默认邮件规则，然后点击“测试连接”，连接成功后，点击“创建”，如图：

邮箱设置

用户信息

用户名: tracy

邮件帐号: qq.com

密码:

服务器信息

POP服务器: pop.163.com ☐ SSL 端口号: 110

SMTP服务器: smtp.163.com ☐ SSL 端口号: 25

收发邮件规则*

主题包含: [DBW]#236 默认规则

测试完成!

测试连接(T) 创建(C) 取消(C)

1 2 3