




x3



x1



选择前面这个红框的选项

到此。一些简单的初始化设置就 OK 了

注意这里应该是选择Change ALL session, 而不是选择Change Default session only. 否则的话将会导致修改无效, 并且修改完后还要关闭所有正在连接的会话, 才能使配置生效

3、链接远程 Linux 主机

SecureCRT 安装使用文档

目录

1、安装	1
2、初始设置.....	1
3、链接远程 Linux 主机	4

1、安装

1.1、下载 SecureCRT。请自行下载：SecureCRTSecureFXPortable.rar

1.2、解压 SecureCRTSecureFXPortable.rar 到对应的安装目录
我的是：C:\myprogram\SecureCRTPortable

注意：安装目录最好不要带中文或者空格，最好!!!!

1.3、发送 C:\myprogram\SecureCRTPortable\SecureCRTPortable.exe 到桌面快捷方式



2、初始设置



1、打开

2、先别着急进行链接。先修改一些默认配置信息


在菜单栏 找到 options 打开 global sessions ， 依次按照以下图示做以下修改：




此处修改，利用 SecureCRT 上传下载文件时，两端的默认目录

Local Directory：指宿主机，也就是本地机的默认下载目录


Remote Directory：指远程主机 linux 的默认上传目录。如果不设置，就是该会话用户的主目录



此处修改终端风格




此处修改按键设置，此处两个选项都要勾上，这样设置以后，delete 和 backspace 发挥正常作用



此处设置字体 和 字符编码

设置好了之后点击 OK




选择前面这个红框的选项

到此。一些简单的初始化设置就 OK 了

注意这里应该是选择Change ALL session, 而不是选择Change Default session only, 否则的话将会导致修改无效, 并且修改完后还要关闭所有正在连接的会话, 才能使配置生效

3、链接远程 Linux 主机


点击菜单栏 File 然后选择 Quick Connection




输入基础链接信息，点击 Connect

注意：能使用主机名去链接的前提是本机配置了主机映射（本机是指 win7 系统）

配置主机映射的地方：C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts



点击 Accept&Save



输入密码，点击 OK，会话链接成功