

Windows

Working with Windows configuration



Como instalar este módulo

Descarga e **instala** el contenido en la carpeta 'modules' en la ruta de rocketbot.

Descripción de los comandos

Obtener resolución de pantalla

Retorna la resolución actual de la pantalla

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable a la que se asignará el resultado	Variable

Obtener todas las resoluciones

Retorna todas las resoluciones de la pantalla permitidas

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable a la que se asignará el resultado	Variable

Cambiar resolución

Modifica la resolución de pantalla

Parámetros	Descripción	ejemplo
------------	-------------	---------

Parámetros	Descripción	ejemplo
Resolución	Resolución de pantalla	800,600

Obtener nombre de usuario

Retorna el nombre de usuario actual

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a variable	Nombre de la variable	Variable

Bloquear pantalla

Bloquea la pantalla de Windows

Parámetros	Descripción	ejemplo
------------	-------------	---------

Estoy logeado?

Verifica si el usuario actual esta logeado y no esta bloqueada la pantalla

Parámetros	Descripción	ejemplo
Asignar resultado a variable		Variable

Maximizar ventana

Maximiza una ventana

Parámetros	Descripción	ejemplo
Title	Titulo de la ventana	

Restaurar ventana

Restaura una ventana

Parámetros	Descripción	ejemplo
Title	Titulo de la ventana	

Minimizar ventana

Minimiza una ventana

Parámetros	Descripción	ejemplo
Title	Titulo de la ventana	

Listar ventanas abiertas

Lista las ventanas abiertas

Parámetros	Descripción	ejemplo
Guardar en		Variable
Desea los handles?		Checkbox
Filtro		Palabra a buscar

Traer ventana al frente

Trae una ventana al frente

Parámetros	Descripción	ejemplo
Title		Titulo de la ventana
Maximizar		Checkbox

Buscar ventana

Busca una ventana por titulo

Parámetros	Descripción	ejemplo
Title		Titulo de la ventana
Asignar resultado a variable		Variable

Obtener estado servicio

Obtener el estado de un servicio

Parámetros	Descripción	ejemplo
Title		Titulo del servicio
Asignar resultado a variable		Variable

Iniciar servicio

Inicia un servicio

Parámetros	Descripción	ejemplo
Title		Titulo del servicio
Asignar resultado a variable		Variable

Parar servicio

Para un servicio

Parámetros	Descripción	ejemplo
Title		Titulo del servicio
Asignar resultado a variable		Variable

Mover y redimensionar ventana

Cambia la posición y dimensiones de una ventana obtenida por título

Parámetros	Descripción	ejemplo
Title		Titulo del servicio
Coordenadas (x, y)		0,0
Dimensiones (Ancho, Alto)		0,0