

İSİM

pr – metin dosyalarını yazıcıda basılacak biçime dönüştürür

KULLANIM

pr [*seçenekler*] [*dosya*] ...

AÇIKLAMA

pr, yazıcıda çıktılanmak üzere dosyayı sütunlara ve sayfalara ayırır.

Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kısa seçenekler için de zorunludur.

+ilk_sayfa [:*son_sayfa*]

--pages=ilk_sayfa [:*son_sayfa*]

Basım işlemi *ilk_sayfa*'dan başlar, *son_sayfa*'da biter.

-sütun_sayısı

--columnns=sütun_sayısı

sütun_sayısı ile belirtilen sayıda sütun çıktılar ve **-a** seçeneği belirtilmemişse, sütunları aşağıya doğru basar. Her sayfadaki sütun içi satır sayısını eşitler.

-a

--across

Sütunları aşağıya doğru değil, bir uçtan diğerine doğru basar, **-sütun_sayısı** ile birlikte kullanılır.

-c

--show-control-chars

Şapkalı (^G) ve sekizlik tersbölülü gösterim kullanılır.

-d

--double-space

Çıktıda çift boşluk bırakır.

-D

--date-format=biçim

Başlıkta tarih biçimi olarak *biçim* kullanılır.

-e[karakter[genişlik]]

--expand-tabs[=karakter[genişlik]]

karakter'leri (sekmeler) *genişlik* (8) karakterlik boşluklara genişletir.

-f

-F

--form-feed

Sayfaları ayırmak için satırsonu karakteri yerine sayfa ilerletme karakteri kullanılır (**-F** seçeneği kullanıldığında 3 satırlık sayfa başı, kullanılmadığında ise 5 satırlık sayfa başı ve sonu ayrılır).

-h başlık

--header=başlık

Sayfa başlığında ortalanmış olarak dosya ismi yerine *başlık* kullanılır. **-h ""** ile boş bir satır basılır, **-h""** olarak kullanmayın.

-i[karakter[genişlik]]

--output-tabs[=karakter[genişlik]]

genişlik (8) karakterlik boşlukları *karakter*'le (sekme) değiştirir

-J

--join-lines

Uzun satırların **-W** seçeneği ile kırılmasını engelleyerek aşağıda devam etmesini sağlar. Sütun hizalaması yapılmaz, ayraçlar **--sep-string [=dizge]** ile belirtilir.

-l sayfa_uzunluğu

--length=sayfa_uzunluğu

Sayfa uzunluğunu *sayfa_uzunluğu* satıra (66) ayarlar (öntanımlı satır sayısı, metinler için 56'dır, **-F** kullanılmışsa 63'dür).

-m

--merge

Bütün dosyaları her sütunda bir olmak üzere **-J** seçeneği belirtilmemişse satırları kırparak paralel çıktılar.

-n [ayraç[genişlik]]

--number-lines [=ayraç[genişlik]]

Satırları *genişlik* haneli sayılarla (verilmezse 5) numaralandırır. Numaradan sonra *ayraç* karakteri (verilmezse sekme) kullanılır. Öntanımlı olarak, numaralama girdi dosyasının 1. satırından başlar.

-N sayı

--first-line-number=sayı

İlk sayfanın 1. satırı *sayı* ile numaralanarak sayılır (bkz. *+ilk_sayfa*).

-o girinti

--indent=girinti

Her satırı *girinti* boşluk içerden basar. **-w** ya da **-W** etkilenmez. *girinti*, *sayfa_genişliği*'ne eklenir.

-r

--no-file-warnings

Dosya açılmadığı durumlarda uyarı vermez.

-s [karakter]

--separator [=karakter]

Sütunlar tek bir karakter ile ayrılır, **-w** belirtilmedikçe öntanımlı *karakter* sekme karakteridir, **-w** belirtilirse karakter kullanılmaz. **-w** belirtilmedikçe 3 sütunlu seçeneklerin (*-sütun_sayısı|-a -sütun_sayısı|-m*) tümünde **-s [karakter]** satırların kırılmamasını sağlar.

-Sdizge

--sep-string [=dizge]

Sütunlar *dizge* ile ayrılır. **-S** olmadan: **-J** ile öntanımlı ayraç sekme karakteridir, **-J** kullanılmazsa boşluk kullanılır (**-S" "**) ile aynı). Sütun seçenekleri üzerinde bir etkisi yoktur.

-t

--omit-header

Sayfa başındaki ve sonundaki alanlar kaldırılır.

-T

--omit-pagination

Sayfa başındaki ve sonundaki alanlar kaldırılır, sayfa ilerletme karakteri ile sayfalama uygulanmaz.

-v

--show-nonprinting

Sekizlik tersbölülü gösterim kullanılır.

-w *sayfa_genişliği*

--width=*sayfa_genişliği*

Sadece çok sütunlu çıktılama için sayfa genişliği *sayfa_genişliği* (72) karaktere ayarlanır. **-S**[*karakter*] ile kapatılır (72).

-W *sayfa_genişliği*

--page-width=*sayfa_genişliği*

Sayfa genişliği daima *sayfa_genişliği* (72) karaktere ayarlanır. **-J** seçeneği verilmezse satırlar kırpılır. **-S** veya **-s** ile etkileşime girmez.

--help

Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

--version

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

nn <=10 veya **-F** ile **nn** <=3 olduğu zaman **-T** ile **-l nn** uygulanır. *dosya* verilmezse ya da **-** verilirse standart girdi okunur.

YAZANLAR

Pete TerMaat ve Roland Huebner tarafından yazılmıştır.

GERİ BİLDİRİM

Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildiriniz.

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.

Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

pr komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet **info** ve **pr** yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

info pr

ÇEVİREN

Yalçın Kolkukisa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Aralık 2003

Kasım 2006'da güncellendi.

YASAL UYARI

Bu çevirinin telif hakkı yukarıda belirtilen çevirmen(ler)e aittir. Özgün belgenin telif hakkı ve lisans bilgileri varsa ve belge içinde belirtilmemişse belge sonunda belirtilmiş olacaktır. Bu çevirinin lisansı, özgün belge için belirtilmiş bir lisans varsa ve bu lisans çevirinin de aynı lisansa sahip olmasını gerektiriyorsa onunla aynıdır, yoksa GNU GPL lisansı ve her iki durumda da ek olarak aşağıdaki koşullar geçerlidir. GNU GPL lisansı <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html> adresinden edinilebilir.

BU BELGE ÜCRETSİZ OLARAK RUHSATLANDIĞI İÇİN, BELGENİN İÇERDİĞİ BİLGİLERİN VEYA KODLARIN NİTELİKLERİ İÇİN İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. AKSİ YAZILI OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ MÜDDETÇE TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE/VEYA BAŞKA ŞAHISLAR BELGELERİ "OLDUĞU GİBİ", AŞIKAR VEYA ZIMNEN, SATILABİLİRLİĞİ

VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞU DA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR GARANTİ VERMEKSİZİN DAĞITMAKTADIRLAR. BELGELERİN KALİTESİ VEYA PERFORMANSI İLE İLGİLİ TÜM SORUNLAR SİZE AİTTİR. HERHANGİ BİR HATA VEYA EKSİKLİKTEN DOLAYI DOĞABİLECEK OLAN BÜTÜN SERVİS, TAMİR VEYA DÜZELTME MASRAFLARI SİZE AİTTİR.

İLGİLİ KANUNUN İCBAR ETTİĞİ DURUMLAR VEYA YAZILI ANLAŞMA HARİCİNDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA YUKARIDA İZİN VERİLDİĞİ ŞEKİLDE BELGEYİ DEĞİŞTİREN VEYA YENİDEN DAĞITAN HERHANGİ BİR KİŞİ, BELGENİN İÇERDİĞİ BİLGİNİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI (VEYA VERİ KAYBI OLUŞMASI, VERİNİN YANLIŞ HALE GELMESİ, SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN ZARARA UĞRAMASI VEYA BİLGİNİN BAŞKA BİLGİLERLE UYUMSUZ OLMASI) YÜZÜNDEN OLUŞAN GENEL, ÖZEL, DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI HERHANGİ BİR ZARARDAN, BÖYLE BİR TAZMİNAT TALEBİ TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA İLGİLİ KİŞİYE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SORUMLU DEĞİLDİR.

coreutils 6.5

Kasım 2006

pr(1)

Bu dosya (man1-pr.pdf), belgenin XML biçiminin T_EXLive ve belgeler-xsl paketlerindeki araçlar kullanılarak PDF biçimine dönüştürülmesiyle elde edilmiştir.

19 Ocak 2007