

## **Documentation d'architecture : Les Outils**


### **Sommaire :**

- Accéder à Active Directory
- Ajouter un Utilisateur/groupe/Ordinateur
- L'annuaire
- Partager des fichiers


### **Accéder à Active Directory**

Notre réseau est composé d'un serveur principal qui gère seul les différents utilisateurs qui seront répertoriés dans l'annuaire.

Pour pouvoir gérer correctement votre réseau, commencez par accéder à votre serveur, puis à ouvrir les "outils d'administrations".




Ensuite, recherchez "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory", cela vous ouvrira la fenêtre grâce à laquelle vous allez pouvoir correctement gérer le réseau.




## Ajouter un Utilisateur/Groupe/Ordinateur.

Pour ajouter un utilisateur, un groupe ou un ordinateur, il vous faut faire un clic droit sur "users"



Ici, après avoir sélectionné “nouveau” vous avez le choix de rajouter dans la base de données les éléments voulus.

Pour faire rejoindre un utilisateur à un groupe, il faudra faire un clic droit sur l'utilisateur, et appuyer sur “ajouter à un groupe”.




Ici, écrivez dans la case prévue le nom du groupe que vous souhaitez que l'utilisateur doit rejoindre.

## Supprimer

Pour supprimer un utilisateur ou un groupe, c'est aussi très simple, un autre clic droit sur l'élément à supprimer et sélectionner "Supprimer" puis "oui".

## L'annuaire

Pour l'annuaire, cliquez sur le bouton windows, et sélectionnez "l'observateur d'événements", ici, sélectionnez "journaux windows". Là, vous avez accès aux différentes interactions qui se sont produites sur le serveur



## Partager des fichiers

Pour partager un fichier, aller dans le gestionnaire de serveur, puis dans “services de fichier ...” et “Partages”, puis allez dans TACHES, et là, enfin, faites un “Nouveau partage ...”

**RESSOURCES PARTAGÉES**  
Tous les partages | 4 au total

**TÂCHES**  
Nouveau partage...  
Actualiser

Partager	Chemin d'accès local	P
WIN-HA1DLBE5G0R (4)		
NETLOGON	C:\Windows\SYSVOL\sysvol\super...	S
SYSVOL	C:\Windows\SYSVOL\sysvol	S
<b>Capitaliste</b>	C:\Capitaliste	S
communiste	C:\communiste	S

**VOLUME**  
Capitaliste sur WIN-HA1DLBE5G0R  
49,5 Go

42,2 % utilisés  
20,9 Go Espace utilisé  
28,6 Go Espace disponible

[Aller à Vue d'ensemble des volumes >](#)

**QUOTA**  
Capitaliste sur WIN-HA1DLBE5G0R

Pour utiliser les quotas, le Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers doit être installé.

Pour installer le Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers, démarrez l'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités.

Au prochain écran, cliquer sur “parcourir” pour sélectionner le fichier à partager, faites suivant, inscrivez les paramètres souhaités, et les autorisations.

Et voilà ! Appuyer sur Créer, puis Fermer, et là, votre fichier est partagé.

Connectez-vous ensuite sur l'autre ordinateur avec un utilisateur possédant les autorisations, en inscrivant au démarrage le nom, et le mot de passe que vous avez choisi durant la création de l'utilisateur.