



## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

**Código:**  
**TI – 024/2021**

**Data Emissão:**  
**14/05/2021**

**Próxima Revisão**  
**10/11/2021**

**Versão nº**  
**1.0**

**Páginas:**  
**5**

### INSTALANDO TEF EM UM PC

#### 1. OBJETIVO

1.1 Instalar os Pimpads Gertec PPC 930 para utilização do TEF em um PC.

#### 2. LOCAL DE APLICAÇÃO

2.1 Recepção

#### 3. TERMINOLOGIA

3.1 TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

3.2 Driver - Motorista ou condutor, neste caso o programa responsável por gerenciar o funcionamento de um equipamento conectado ao PC.

#### 4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

4.1 Desembale o Pimpad e conecte-o a uma porta USB de um PC da recepção já pronto, configurado e ligado!

4.2 Baixe o driver da Gertec para o Pin Pad modelo PP930 diretamente do site do fabricante no link  
<https://www.gertec.com.br/suporte/download-center/> abaixo:

4.3 Clique no instalador depois em avançar e em seguida selecione todas as caixas vazias e clique em "instalar".



QUEM TEM  
SAÚDE É  
MAIS FELIZ.

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

**Código:**  
**TI – 024/2021**


**Data Emissão:**  
**14/05/2021**

**Próxima Revisão**  
**10/11/2021**

**Versão nº**  
**1.0**

**Páginas:**  
**5**

### INSTALANDO TEF EM UM PC



4.4 Após instalar o driver o Pin Pad passa a ser reconhecido pelo Windows, agora vá no site da Pay&go e baixe o "cliente", dê dois cliques para executar o arquivo e clique em avançar. Selecione apenas a caixa "Cielo/Rede" como na imagem abaixo:



QUEM TEM  
SAÚDE É  
MAIS FELIZ.

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

**Código:**  
**TI – 024/2021**


**Data Emissão:**  
**14/05/2021**

**Próxima Revisão**  
**10/11/2021**

**Versão nº**  
**1.0**

**Páginas:**  
**5**

### INSTALANDO TEF EM UM PC



4.5 Clique em avançar e depois em instalar para finalizar a instalação. Após finalizar a instalação uma caixa de configuração será aberta, clique em "pesquisar a porta" para localizar o Pin Pad e em seguida insira o endereço do servidor e a porta fornecidas previamente pelo Leonardo Carneiro observando que o formato **XXX.XXX.XXX.XXX:XXXX** sendo os 12 primeiros números o IP do servidor e os 4 últimos números após o sinal de dois-pontos o número da porta no servidor.

EX: **192.168.6.245:8000**



QUEM TEM  
SAÚDE É  
MAIS FELIZ.

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

**Código:**  
**TI – 024/2021**

**Data Emissão:**  
**14/05/2021**

**Próxima Revisão**  
**10/11/2021**

**Versão nº**  
**1.0**

**Páginas:**  
**5**

### INSTALANDO TEF EM UM PC

Configuração

☒ Habilitar cliente local

Servidor

Endereço: 192.168.6.245:8000 Buscar configuração

PIN-pad

Porta serial: COM1 Pesquisar porta

Testar PIN-pad

☐ Habilitar cliente móvel

Porta de comunicação com o cliente móvel: 9000

Atualizar Sair

4.6 Após instalar o driver e o cliente abra o programa da Camim, clique em TEF depois em "Comunicar com Pin Pad" e clique em instalar para finalizar a instalação. Após isso uma pequena atualização ocorrerá e se nenhum erro ocorrer o processo estará terminado. Após clique em TEF outra vez, depois em "Cielo" e selecione "Baixa técnica" para terminar o processo de instalação!





QUEM TEM  
SAÚDE É  
MAIS FELIZ.

## PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

**Código:**  
TI – 024/2021

**Data Emissão:**  
14/05/2021

**Próxima Revisão**  
10/11/2021

**Versão nº**  
1.0

**Páginas:**  
5

### INSTALANDO TEF EM UM PC



**Elaborado por:**

Márcio

**Revisado por:**

Ana Carolina

**Aprovado por:**

Gabriel Azevedo