	<p align="center"><b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b></p> <p align="center"><b>POP – T.I.</b></p> <p align="center"><b>ACESSO VIA ÁREA DE TRABALHO REMOTA</b></p>	<p align="center"><b>Versão: 01</b></p> <p align="center"><b>Pág.: 1 de 1</b></p> <p align="center"><b>Data de Emissão:</b> 26/10/2020</p>
<p align="center"><b>ELABORAÇÃO:</b></p> <p align="center">Caio Augusto</p>	<p align="center"><b>REVISÃO:</b></p>	<p align="center"><b>APROVAÇÃO:</b></p>

## 1. OBJETIVO

1.1 Instruir os técnicos de T.I., a usarem a Área de Trabalho Remota do Windows 10.

## 2. LOCAL DE APLICAÇÃO

2.1 T.I.

## 3. TERMINOLOGIA


## 4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS


4.1 Configurar o Windows 10 para o acesso à Área de Trabalho Remota;

4.1.1 Clique em Iniciar, Configurações (o símbolo da engrenagem), Sistema e, por fim, em Área de Trabalho Remota;

4.1.2 Ative a chave Habilitar Área de Trabalho Remota. O Windows 10 vai perguntar se deseja confirmar a alteração, apenas clique em Confirmar;

4.1.3 Em Como se conectar a este computador, o Windows 10 exibirá o nome do computador. Anote-o, pois ele será necessário para acessar o desktop.

	<p align="center"><b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b></p> <p align="center"><b>POP – T.I.</b></p> <p align="center"><b>ACESSO VIA ÁREA DE TRABALHO REMOTA</b></p>	<p align="right"><b>Versão: 01</b></p> <p align="right"><b>Pág.: 2 de 1</b></p> <p align="right"><b>Data de Emissão:</b> 26/10/2020</p>
<p><b>ELABORAÇÃO:</b></p> <p align="center">Caio Augusto</p>	<p><b>REVISÃO:</b></p>	<p><b>APROVAÇÃO:</b></p>




4.1.4 Por padrão, o administrador do sistema já tem acesso, mas caso precise adicionar outros, siga estes passos:

4.1.5 Na mesma janela, em Contas de usuário, clique em Selecionar usuários que podem acessar remotamente este computador;

4.1.6 O Windows irá listar os usuários do sistema já criados. Selecione um ou mais, e clique em OK;


#### 4.2 Acessar a Área de Trabalho Remota do Windows 10.

4.2.1 No Campo de Busca do Windows, digite **CMD** e clique na ferramenta;  
No prompt de comando (CMD), digite **ipconfig** e tecla Enter. O Windows 10 irá exibir o IP do computador em **Endereço IPv4**.

	<p align="center"><b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b></p> <p align="center"><b>POP – T.I.</b></p> <p align="center"><b>ACESSO VIA ÁREA DE TRABALHO REMOTA</b></p>	<p align="center"><b>Versão: 01</b></p> <p align="center"><b>Pág.: 3 de 1</b></p> <p align="center"><b>Data de Emissão:</b> 26/10/2020</p>
<p align="center"><b>ELABORAÇÃO:</b></p> <p align="center">Caio Augusto</p>	<p align="center"><b>REVISÃO:</b></p>	<p align="center"><b>APROVAÇÃO:</b></p>

4.2.2 Com o IP e/ou o nome do computador, é hora de acessar o desktop remoto:

4.2.3 No campo de busca do Windows, ou com o atalho **Win + R**, digite **MSTSC** e tecla ENTER.



4.2.4 No campo Computador, digite o IP, ou o nome do computador que deseja acessar e clique em conectar.

## 5. REFERÊNCIA

5.1 Não se aplica.

## 6. ANEXOS

6.1 Não se aplica.