

Test case id	Test case name	test case desc	test steps			test case status	test status (P/F)	test priority	defect severity
			step	expected	actual				
登录 01	登录验证	在登录界面中验证登录的用户名必须为 13 位	在用户名中输入超过 13 位数字，如（1335555999123），输入密码，点击登录按钮。	提示错误信息“账号格式错误”。		design		high	
			在用户名中输入小于 13 位数字，如（135），输入密码，点击登录按钮	提示错误信息“账号格式错误”。		design		high	
登录 02	登录验证	在登录界面中验证用户名必须为数字	在用户名中输入字母，下划线等符号，如（abc_），	默认情况下，无法输入非数字符号		design		high	
			在用户名输入框中，输入纯数字。（不含任何其他符号）	默认情况下，可以输入数字		design		high	
登录 03	登录验证	在登录界面中验证用户名，密码不能为空	在不输入用户名的情况下，输入密码，点击登录按钮	提示错误信息“账号格式错误”。		design		high	
			在不输入密码的情况下，输入用户名，点击登录按钮	提示错误信息“账号格式错误”。		design		high	
			在用户名和密码都不输入的情况下，点击登录按钮	提示错误信息“账号格式错误”。		design		high	
登录 04	登录验证	在登录界面中，验证用户名与密码是否正确	在输入未注册的用户名的情况下，输入密码，点击登录按钮	提示错误信息“用户名或密码错误或者账号不存在”		design		high	

			在输入正确用户名情况下，输入错误密码，点击登录按钮	提示错误信息“用户名或正密码错误或者账号不存在”		design		high	
			在输入正确的用户名和密码的情况下，点击登录按钮	登录成功，进入软件主界面		design		high	
注册 01	注册验证	在注册界面中验证用户名格式（13位数字）	在用户名中输入超过 13 位数字，如（13355559999123），点击注册按钮。	提示错误信息“账号格式错误，请重新输入”。		design		high	
			在用户名中输入小于 13 位数字，如（135），点击注册按钮	提示错误信息“账号格式错误，请重新输入”。		design		high	
注册 02	注册验证	在注册界面中验证密码一致性	在输入正确用户名后，输入密码，与确认密码，（两次密码不一致），点击注册按钮	提示错误信息“密码不一致”。		design		high	
			在输入正确用户名，密码与确认密码一致情况下，点击注册按钮	提示友好信息“注册成功”		design		high	
注册 03	注册验证	在注册界面中验证密码长度不小于 6 位	在输入用户名后，输入密码与确认密码一致情况下，（密码长度小于 6 位），点击注册按钮	提示错误信息“密码长度不小于六位”		design		high	
注册 04	注册验证	在注册界面中验证用户名存在情况下，禁止重复注册	在输入已存在的用户名时，密码与确认密码输入正确时，点击注册按钮	提示错误信息“已注册”		design		high	

注册 05	注册验证	在注册界面中验证，用户名和密码不能为空	不输入用户名，输入密码与确认密码，点击注册按钮	提示错误信息“账户格式不正确，请重新输入”		design		high	
			在输入用户名的情况下，不输入密码和确认密码，点击注册按钮	提示错误信息“账户格式不正确，请重新输入”		design		high	
注册 06	注册验证	在注册界面中验证网络的情况	在客户端无网络时，用户名，密码，确认密码输入正确情况下，点击注册按钮	提示错误信息“连接失败”		design		high	
预约用车 01	预约用车功能验证	在主界面，验证车辆被预约情况下，无法预约。	在主界面中，点击一辆，已经被预约的车辆，点击预约用车按钮	提示错误信息，“无法用车，车辆被预约”		design		medium	
预约用车 02	预约用车功能验证	在主界面中，验证车辆损坏的情况下，无法预约。	在主界面中，点击一辆，已经损坏的车辆，点击预约用车按钮	无法用车，并提示错误信息“预约失败”		design		medium	
预约用车 03	预约用车功能验证	在主界面中，验证车辆正常的情况下，预约成功	在主界面中，点击一辆正常的车辆，点击预约用车按钮，跳转成功，并设置预约时间，点击预约	预约成功，并开始预约倒计时		design		medium	
预约用车 04	预约用车功能验证	在主界面中验证在已经预约的情况下，无法预约	在预约倒计时后，再次选择车辆，点击预约用车，设置时间点击预约	预约失败，提示错误信息“您有预约的车辆，预约失败”		design		medium	
预约用车 05	预约用车功能验证	在主界面中验证在已经用车的情况下，无法预约	在正在用车时，再次选择车辆，点击预约用车，设置时间点击预约	无法预约用车		design		medium	

查看行程 01	查看行程功能验证	在侧滑栏中验证在登录情况下，可以查看行程	在正确登录后，点击侧滑栏行程统计按钮。	显示一周内所有行程数据		design		medium	
查看行程 02	查看行程功能验证	在侧滑栏中验证在未登录的情况下，无法查看行程	在未登录情况下，点击侧滑栏行程统计按钮	不显示行程数据，跳转至登录界面		design		medium	
远程开锁 01	远程开锁功能验证	在主界面中验证在人车距离超过 20 米外无法开锁。	在登录情况下，选择一辆相距 20 米外的车辆，点击我要用车按钮	提示错误信息，“车辆与距离，开锁失败”		design		medium	
远程开锁 02	远程开锁功能验证	在主界面验证，在人车距离 20 内，车辆无损情况，可以正常用车	在登录情况下，选择一辆相距 20 米内的车辆点击我要用车按钮	提示信息“车辆与您距离 X 米，开锁成功”，并跳转到计时页面		design		medium	
远程开锁 03	远程开锁功能验证	在主界面验证，在人车距离 20 米内，车辆无法使用情况下无法用车	在登录情况下，选择一辆距离 20 米内的被预约车辆，点击我要用车按钮	提示错误信息，“您无法用车，因为车辆被预约”		design		medium	
			在登录情况下，选择一辆距离 20 米内的故障车辆，点击我要用车按钮	提示错误信息，“您无法用车因为车辆故障”		design		medium	
远程开锁 04	远程开锁功能验证	在主界面中验证在未登录的情况下，无法用车	在未登录情况下，选择车辆，点击我要用车按钮	无法用车，并跳转到登录界面		design		medium	
故障申报 01	故障申报功能验证	在主界面中验证故障申报功能	在登录情况下，点击报告按钮，填写信息后，点击提交按钮	提示友好信息“报修成功”		design		medium	

故障申报 02	故障申报功能验证	在无网络情况下，故障申报功能，无法使用	在无网络情况下，点击报告按钮	无法填写报告信息		design		medium	
故障申报 03	故障申报功能验证	在主界面中验证在未登录的情况下，无法进行故障申报	在未登录情况下，点击报告按钮。	无法进行故障申报，并跳转到登录界面		design		medium	
显示位置 01	显示位置功能验证	在主界面中验证刷新后，显示位置信息	在主界面中，点击刷新按钮。	在主界面中，标记出，车辆位置信息，并标记用户位置		design		medium	
			在无网络情况下点击刷新按钮	提示错误信息“网络故障”		design		medium	
数据分析 01	数据分析功能验证	在侧滑栏中验证在登录情况下，可以数据分析	在正确登陆后，点击侧滑栏行程统计按钮，	显示一周骑行时间，消费金额，积分变化，总统计数据		design		medium	
数据分析 02	数据分析功能验证	在侧滑栏中验证在未登录的情况下，无法进行数据分析	在未登录情况下，点击侧滑栏行程统计按钮	不显示数据分析，跳转至登录界面		design		medium	
数据分析 03	数据分析功能验证	在无网络情况下，验证数据分析功能无法使用	在无网络状况下，点击侧滑栏中的行程统计按钮	提示错误信息，“网络状况不佳，请重试”		design		medium	
查看钱包 01	查看钱包功能验证	在侧滑栏中验证在登录的情况下，可以查看余额	在正确登陆后，点击侧滑栏余额按钮，	显示余额详情，消费时间等		design		medium	

查看钱包 02	查看钱包功能验证	在侧滑栏中验证未登录的情况下，无法查看余额	在未登录情况下，点击侧滑栏余额按钮	无法查看余额，并跳转到登录界面		design		medium	
查看钱包 03	查看钱包功能验证	在余额详单中，验证刷新功能	在正确登录后，点击侧滑栏按钮，下拉刷新	显示最新余额详单		design		medium	
导航 01	导航功能验证	在主界面中验证导航功能使用	在正确登录后，点击导航按钮，输入目的地，点击开始导航	开始导航，并进行语音播报		design		medium	
查看积分 01	查看积分功能验证	在侧滑栏中验证在登录的情况下，可以查看积分详情	在正确登陆后，点击侧滑栏积分按钮，	显示积分获取详情，积分获取时间等		design		medium	
查看积分 02	查看积分功能验证	在侧滑栏中验证未登录的情况下，无法查看积分详情	在未登录情况下，点击侧滑栏我的积分	无法查看积分详情，并跳转到登录界面		design		medium	
查看积分 03	查看积分功能验证	在积分详单中，验证刷新功能	在正确登录后，点击侧滑栏按钮，下拉刷新	显示最新积分详单		design		medium	
帮助功能 01	帮助功能验证	在侧滑栏中验证，帮助功能	在侧滑栏中，点击帮助按钮	显示帮助信息，以及使用指南		design		medium	