

Test case id	Test case name	test case desc	test steps			test case status	test status (P/F)	test priority	defect severity
			step	expected	actual				
登录 01	登录验证	在登录界面中验证登录的用户名必须为 11 位	在用户名中输入超过 11 位数字，如（13355559999123），输入密码，点击登录按钮。	提示错误信息“账号格式错误”。	提示错误信息“账号格式错误”。	design	P	high	
			在用户名中输入小于 11 位数字，如（135），输入密码，点击登录按钮	提示错误信息“账号格式错误”。	提示错误信息“账号格式错误”。	design	P	high	
登录 02	登录验证	在登录界面中验证用户名必须为数字	在用户名中输入字母，下划线等符号，如（abc_），	默认情况下，无法输入非数字符号	无法输入非数字等符号。	design	P	high	
			在用户名输入框中，输入纯数字。（不含任何其他符号）	默认情况下，可以输入数字	可以输入数字。	design	P	high	
登录 03	登录验证	在登录界面中验证用户名，密码不能为空	在不输入用户名的情况下，输入密码，点击登录按钮	提示错误信息“账号格式错误”。	提示错误信息“账号格式错误”。	design	P	high	
			在不输入密码的情况下，输入用户名，点击登录按钮	提示错误信息“账号格式错误”。	提示错误信息“账号格式错误”。	design	P	high	
			在用户名和密码都不输入的情况下，点击登录按钮	提示错误信息“账号格式错误”。	提示错误信息“账号格式错误”。	design	P	high	
登录 04	登录验证	在登录界面中，验证用户名与密码是否正确	在输入未注册的用户名的情况下，输入密码，点击登录按钮	提示错误信息“用户名或正密码错误或者账号不存在”	提示错误信息“用户名或正密码错误或者账号不存在”	design	P	high	

			在输入正确用户名情况下，输入错误密码，点击登录按钮	提示错误信息“用户名或正密码错误或者账号不存在”	提示错误信息“用户名或正密码错误或者账号不存在”	design	P	high	
			在输入正确的用户名和密码的情况下，点击登录按钮	登录成功，进入软件主界面	登录成功，且有提示，并进入主界面	design	P	high	
注册 01	注册验证	在注册界面中验证用户名格式（11位数字）	在用户名中输入超过 11 位数字，如（13355559999123），点击注册按钮。	提示错误信息“账号格式错误，请重新输入”。	提示错误信息“账号格式错误，请重新输入”。	design	P	high	
			在用户名中输入小于 11 位数字，如（135），点击注册按钮	提示错误信息“账号格式错误，请重新输入”。	提示错误信息“账号格式错误，请重新输入”。	design	P	high	
注册 02	注册验证	在注册界面中验证密码一致性	在输入正确用户名后，输入密码，与确认密码，（两次密码不一致），点击注册按钮	提示错误信息“密码不一致”。		design	P	high	
			在输入正确用户名，密码与确认密码一致情况下，点击注册按钮	提示友好信息“注册成功”	提示友好信息“注册成功”	design	P	high	
注册 03	注册验证	在注册界面中验证密码长度不小于 6 位	在输入用户名后，输入密码与确认密码一致情况下，（密码长度小于 6 位），点击注册按钮	提示错误信息“密码长度不小于六位”		design	F	high	
注册 04	注册验证	在注册界面中验证用户名存在情况下，禁止重复注册	在输入已存在的用户名时，密码与确认密码输入正确时，点击注册按钮	提示错误信息“已注册”	提示错误信息“已注册”	design	P	high	

注册 05	注册验证	在注册界面中验证，用户名和密码不能为空	不输入用户名，输入密码与确认密码，点击注册按钮	提示错误信息“账户格式不正确，请重新输入”	提示错误信息“账号格式不正确，请重新输入”	design	P	high	
			在输入用户名的情况下，不输入密码和确认密码，点击注册按钮	提示错误信息“账户格式不正确，请重新输入”	提示错误信息“账号格式不正确，请重新输入”	design	P	high	
注册 06	注册验证	在注册界面中验证网络的情况	在客户端无网络时，用户名，密码，确认密码输入正确情况下，点击注册按钮	提示错误信息“连接失败”	提示错误信息“连接失败”	design	P	high	
预约用车 01	预约用车功能验证	在主界面，验证车辆被预约情况下，无法预约。	在主界面中，点击一辆，已经被预约的车辆，点击预约用车按钮	提示错误信息，“无法用车，车辆被预约”	提示错误信息，“无法用车，车辆被预约”	design	P	medium	
预约用车 02	预约用车功能验证	在主界面中，验证车辆损坏的情况下，无法预约。	在主界面中，点击一辆，已经损坏的车辆，点击预约用车按钮	无法用车，并提示错误信息“预约失败”	跳转预约界面，点击预约时，预约失败，提示错误信息，“预约失败”	design	P	medium	
预约用车 03	预约用车功能验证	在主界面中，验证车辆正常的情况下，预约成功	在主界面中，点击一辆正常的车辆，点击预约用车按钮，跳转成功，并设置预约时间，点击预约	预约成功，并开始预约倒计时	预约成功，并开始预约倒计时	design	P	medium	
预约用车 04	预约用车功能验证	在主界面中验证在已经预约的情况下，无法预约	在预约倒计时后，再次选择车辆，点击预约用车，设置时间点击预约	预约失败，提示错误信息“您有预约的车辆，预约失败”	预约失败，提示错误信息“您有预约的车辆，预约失败”	design	P	medium	

预约用车 05	预约用车功能验证	在主界面中验证在已经用车的情况下，无法预约	在正在用车时，再次选择车辆，点击预约用车，设置时间点击预约	无法预约用车	进入倒计时界面，无法预约用车	design	P	medium	
查看行程 01	查看行程功能验证	在侧滑栏中验证在登录情况下，可以查看行程	在正确登录后，点击侧滑栏行程统计按钮。	显示一周内所有行程数据	显示一周内所有行程数据	design	P	medium	
查看行程 02	查看行程功能验证	在侧滑栏中验证在未登录的情况下，无法查看行程	在未登录情况下，点击侧滑栏行程统计按钮	不显示行程数据，跳转至登录界面	不显示行车数据，跳转至登录界面	design	P	medium	
远程开锁 01	远程开锁功能验证	在主界面中验证在人车距离超过 20 米外无法开锁。	在登录情况下，选择一辆相距 20 米外的车辆，点击我要用车按钮	提示错误信息，“车辆与距离，开锁失败”	提示错误信息“车辆与您相距 X 米，请您靠近一点”	design	P	medium	
远程开锁 02	远程开锁功能验证	在主界面验证，在人车距离 20 内，车辆无损情况，可以正常用车	在登录情况下，选择一辆相距 20 米内的车辆点击我要用车按钮	提示信息“车辆与您距离 X 米，开锁成功”，并跳转到计时页面	提示信息“车辆与您距离 X 米，开锁成功”，并跳转到计时页面	design	P	medium	
远程开锁 03	远程开锁功能验证	在主界面验证，在人车距离 20 米内，车辆无法使用情况下无法用车	在登录情况下，选择一辆距离 20 米内的被预约车辆，点击我要用车按钮	提示错误信息，“您无法用车，因为车辆被预约”	提示错误信息，“您无法用车，因为车辆被预约”	design	P	medium	
			在登录情况下，选择一辆距离 20 米内的故障车辆，点击我要用车按钮	提示错误信息，“您无法用车因为车辆故障”	提示错误信息，“您无法用车因为车辆故障”	design	P	medium	
远程开锁 04	远程开锁功能验证	在主界面中验证在未登录的情况下，无法用车	在未登录情况下，选择车辆，点击我要用车按钮	无法用车，并跳转到登录界面	无法用车，并跳转到登录界面	design	P	medium	

故障申报 01	故障申报功能验证	在主界面中验证故障申报功能	在登录情况下，点击报告按钮，填写信息后，点击提交按钮	提示友好信息“报修成功”	提示友好信息“报修成功”	design	P	medium	
故障申报 02	故障申报功能验证	在无网络情况下，故障申报功能，无法使用	在无网络情况下，点击报告按钮	无法填写报告信息	无法填写报告信息	design	P	medium	
故障申报 03	故障申报功能验证	在主界面中验证在未登录的情况下，无法进行故障申报	在未登录情况下，点击报告按钮。	无法进行故障申报，并跳转到登录界面	无法进行故障申报，并跳转到登录界面	design	P	medium	
显示位置 01	显示位置功能验证	在主界面中验证刷新后，显示位置信息	在主界面中，点击刷新按钮。	在主界面中，标记出，车辆位置信息，并标记用户位置	在主界面中，标记出，车辆位置信息，并标记用户位置	design	P	medium	
			在无网络情况下点击刷新按钮	提示错误信息“网络故障”	提示错误信息错误码	design	F	medium	
数据分析 01	数据分析功能验证	在侧滑栏中验证在登录情况下，可以数据分析	在正确登录后，点击侧滑栏行程统计按钮，	显示一周骑行时间，消费金额，积分变化，总统计数据	显示一周骑行时间，消费金额，积分变化，总统计数据	design	P	medium	
数据分析 02	数据分析功能验证	在侧滑栏中验证在未登录的情况下，无法进行数据分析	在未登录情况下，点击侧滑栏行程统计按钮	不显示数据分析，跳转至登录界面	不显示数据分析，跳转至登录界面	design	P	medium	
数据分析 03	数据分析功能验证	在无网络情况下，验证数据分析功能无法使用	在无网络状况下，点击侧滑栏中的行程统计按钮	提示错误信息，“网络状况不佳，请重试”	提示错误信息，“网络状况不佳，请重试”	design	P	medium	

查看钱包 01	查看钱包功能验证	在侧滑栏中验证在登录的情况下，可以查看余额	在正确登录后，点击侧滑栏余额按钮，	显示余额详情，消费时间等	显示余额详情，消费时间等	design	P	medium	
查看钱包 02	查看钱包功能验证	在侧滑栏中验证未登录的情况下，无法查看余额	在未登录情况下，点击侧滑栏余额按钮	无法查看余额，并跳转到登录界面	无法查看余额，并跳转到登录界面	design	P	medium	
查看钱包 03	查看钱包功能验证	在余额详单中，验证刷新功能	在正确登录后，点击侧滑栏按钮，下拉刷新	显示最新余额详单	显示最新余额详单	design	P	medium	
导航 01	导航功能验证	在主界面中验证导航功能使用	在正确登录后，点击导航按钮，输入目的地，点击开始导航	开始导航，并进行语音播报	开始导航，并进行语音播报	design	P	medium	
查看积分 01	查看积分功能验证	在侧滑栏中验证在登录的情况下，可以查看积分详情	在正确登录后，点击侧滑栏积分按钮，	显示积分获取详情，积分获取时间等	显示积分获取详情，积分获取时间等	design	P	medium	
查看积分 02	查看积分功能验证	在侧滑栏中验证未登录的情况下，无法查看积分详情	在未登录情况下，点击侧滑栏我的积分	无法查看积分详情，并跳转到登录界面	无法查看积分详情，并跳转到登录界面	design	P	medium	
查看积分 03	查看积分功能验证	在积分详单中，验证刷新功能	在正确登录后，点击侧滑栏按钮，下拉刷新	显示最新积分详单	显示最新积分详单	design	P	medium	
帮助功能 01	帮助功能验证	在侧滑栏中验证，帮助功能	在侧滑栏中，点击帮助按钮	显示帮助信息，以及使用指南	显示帮助信息，以及使用指南	design	P	medium	