



A

ASCII 碼

C/C++ 入門進階

表 - 、0 ~ 62

10 進位	16 進位	8 進位	ASCII 碼	10 進位	16 進位	8 進位	ASCII 碼	10 進位	16 進位	8 進位	ASCII 碼
0	00	00	NUL	21	15	25	NAK	42	2a	52	*
1	01	01	SOH	22	16	26	SYN	43	2b	53	+
2	02	02	STX	23	17	27	ETB	44	2c	54	,
3	03	03	ETX	24	18	30	CAN	45	2d	55	-
4	04	04	EOT	25	19	31	EM	46	2e	56	.
5	05	05	ENQ	26	1a	32	SUB	47	2f	57	/
6	06	06	ACK	27	1b	33	ESC	48	30	60	0
7	07	07	BEL	28	1c	34	FS	49	31	61	1
8	08	10	BS	29	1d	35	GS	50	32	62	2
9	09	11	HT	30	1e	36	RS	51	33	63	3
10	0a	12	LF	31	1f	37	US	52	34	64	4
11	0b	13	VT	32	20	40	SPACE	53	35	65	5
12	0c	14	FF	33	21	41	!	54	36	66	6
13	0d	15	CR	34	22	42	”	55	37	67	7
14	0e	16	SO	35	23	43	#	56	38	70	8
15	0f	17	SI	36	24	44	\$	57	39	71	9
16	10	20	DLE	37	25	45	%	58	3a	72	:
17	11	21	DC1	38	26	46	&	59	3b	73	;
18	12	22	DC2	39	27	47	'	61	3d	75	=
19	13	23	DC3	40	28	50	(60	3c	74	<
20	14	24	DC4	41	29	51)	62	3e	76	>

附註：0 到 31 的 ASCII 碼為不可見的控制碼，但輸出到螢幕時將顯示特殊符號。

表二、63 ~ 127

10 進 位	16 進 位	8 進 位	ASCII 碼	10 進 位	16 進 位	8 進 位	ASCII 碼	10 進 位	16 進 位	8 進 位	ASCII 碼
63	3f	77	?	85	55	125	U	107	6b	153	k
64	40	100	@	86	56	126	V	108	6c	154	l
65	41	101	A	87	57	127	W	109	6d	155	m
66	42	102	B	88	58	130	X	110	6e	156	n
67	43	103	C	89	59	131	Y	111	6f	157	o
68	44	104	D	90	5a	132	Z	112	70	160	p
69	45	105	E	91	5b	133	[113	71	161	q
70	46	106	F	92	5c	134	\	114	72	162	r
71	47	107	G	93	5d	135]	115	73	163	s
72	48	110	H	94	5e	136	^	116	74	164	t
73	49	111	I	95	5f	137	_	117	75	165	u
74	4a	112	J	96	60	140	`	118	76	166	v
75	4b	113	K	97	61	141	a	119	77	167	w
76	4c	114	L	98	62	142	b	120	78	170	x
77	4d	115	M	99	63	143	c	121	79	171	y
78	4e	116	N	100	64	144	d	122	7a	172	z
79	4f	117	O	101	65	145	e	123	7b	173	{
80	50	120	P	102	66	146	f	124	7c	174	
81	51	121	Q	103	67	147	g	125	7d	175	}
82	52	122	R	104	68	150	h	126	7e	176	~
83	53	123	S	105	69	151	i	127	7f	177	□
84	54	124	T	106	6a	152	j				

